

## COLOR

革命

## Excel



- 紹介お宝
- 製造
- 選に
- パて
- 間

## はじめに

このたびは、日本語・英語活字カラー OCR ソフト「読取革命 Ver.12」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

「読取革命 Ver.12」は、活字書体で印刷された原稿をスキャナー、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話などから読み取り、編集可能な文字データに変換するソフトウェアです。

個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用する以外で、著作権の対象となっている著作物を読み取るには著作権者の承諾が必要となります。

このソフトウェアおよび本書は、本製品の使用許諾書のもとでのみ使用することができます。

このソフトウェアおよび本書を運用した結果の影響については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Includes Microsoft Agent technology
- ABBYY™ FineReader™ 7.1 Engine © ABBYY Software Ltd. OCR by ABBYY Software House.  
ABBYY, FineReader are registered trademarks of ABBYY Software Ltd.
- Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書に記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本ソフトウェアを無断複製することを禁止します。
- 本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更する場合があります。

Copyright © 1995-2008 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 1995-2008 Panasonic Solution Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

## 読取革命 Ver.12 取扱説明書について

「読取革命 Ver.12」の取扱説明書は基本編と、応用編の 2 部に分かれています。

※ PDF ファイル形式の取扱説明書 基本編と応用編の保存先

[ スタート ]-[ すべてのプログラム ]-[ 読取革命 Ver.12 ]-[ ドキュメント ]

## 本書の使い方

### タイトルと内容

タイトルの下の欄には、この機能についての簡単な説明やどのような場面で使うと有効であるかを記載しています。


### 操作モード

「読取革命」には5つの操作モードがあり、常にいずれかの操作モードになっています。本文中にモードが指定されている場合は、そのモード以外では、操作できません。


### ノイズ除去

白黒画像(2値画像)の範囲指定を行った部分からノイズ(黒点状の汚れ)が除去されます。ノイズは、認識率を低下させる大きな原因の1つです。ノイズ除去を行ってから文字認識を実行されることをお勧めします。


#### 1 ノイズ除去する部分を範囲指定する



#### 2 除去するノイズの大きさを選択する



#### 3 実行結果



### 章のタグ

タグの位置は章ごとに違います。

### 章のタイトル

### 参照先

関連する機能や、詳細な説明が記載されている項目を「☞」のあとに紹介します。取扱説明書には、「基本編」と「応用編」があります。参照先の取扱説明書をご確認のうえ、参照してください。

### 補足説明

補足説明や別の操作手順を記載しています。また、本タイトルの操作に関連する応用機能などの説明も記載しています。

### 本文

タイトルの操作を行う基本的な手順を記載しています。



<b>読取革命について</b> .....	<b>9</b>
読取革命の概要 .....	10
画面構成 .....	10
基本操作の流れ .....	11
その他の主な機能紹介 .....	13
クリップボード OCR .....	14
フォルダーウォッチャー .....	14
簡単！PDF for Office .....	14
簡単！PDF 変換 .....	15
ウィンドウとバーの表示と変更 .....	16
操作モード .....	19
<b>セットアップ</b> .....	<b>21</b>
インストール .....	22
アンインストール .....	25
自動アップデート .....	28
スキャナーの設定 .....	31
メーカーダイアログを利用する場合 .....	31
専用ダイアログを利用する場合 .....	32
ScanSnap の設定 .....	34
<b>読取革命を起動する</b> .....	<b>35</b>
起動する .....	36
終了する .....	37
<b>読取革命を使ってみよう</b> .....	<b>39</b>
操作手順 .....	40
入門ウィザードで自動認識処理を行う .....	41
かんたん認識で自動認識する .....	45
認識方法の追加 .....	46
認識方法の複製 .....	47
認識方法の変更 .....	48
認識方法の削除 .....	49
認識方法の整理 .....	50
かんたん認識の処理内容を設定する .....	53
[ 画像の入力 ] の設定 .....	53
[ 画像編集 ] の設定 .....	54
[ レイアウト認識 ] の設定 .....	55
レイアウトを編集する .....	57
[ 認識結果 ] の設定 .....	65
かんたんナビで対話しながら処理を行う .....	67

基本操作.....	71
画像を入力する .....	72
デジタルカメラ入力.....	72
スキャナー入力.....	74
画像ファイルを開く .....	75
クリップボード画像の入力.....	77
画面キャプチャー入力 .....	78
PDF ファイルを解析して入力する.....	79
画像を表示・選択する.....	81
クリックで直接選択する.....	81
前ページ・次ページで表示する .....	81
ページ呼出で表示する .....	82
すべてのページを選択する .....	83
ページを移動する .....	84
前へ・次へで移動する .....	84
ドラッグで移動する.....	85
画像の表示倍率を変更する.....	86
指定倍率に変更する .....	86
一定倍率で拡大・縮小する .....	86
領域の範囲指定 .....	87
領域枠の設定 .....	88
領域枠の作成.....	88
領域枠の選択.....	89
領域枠のサイズ変更.....	90
領域枠の統合.....	91
領域枠の削除.....	91
領域枠の属性変更 .....	92
ノイズ除去.....	95
傾き補正 .....	96
自動傾き補正.....	96
手動傾き補正.....	97
見開き補正 .....	98
回転 .....	100
認識結果と文字画像の連動.....	101
認識結果から文字画像を表示する .....	101
文字画像から認識結果を表示する .....	101
操作モードの切り替え.....	102
ドラッグモード .....	102
領域設定モード .....	103
消しゴムモード .....	103
作図モード .....	103
表編集モード.....	103
画像の表示位置を変える .....	104
レイアウト認識を行う .....	105
選択したページ .....	105

現在のページ .....	106
選択した領域 .....	106
文字認識を行う .....	108
画像 / 認識結果ウィンドウを表示する .....	109
認識結果ウィンドウの表示を切り替える .....	111
テキスト表示 .....	111
領域表示 .....	112
カラーリアル表示 .....	112
ハイパーチェッカー .....	112
切り取り・コピー・貼り付けをする .....	113
画像の切り取り・コピー・貼り付け .....	113
文字列の切り取り・コピー・貼り付け .....	114
削除する .....	115
領域枠を削除する .....	115
文字列を削除する .....	116
半角・全角を変換する .....	117
修正機能で認識結果を編集する .....	118
一括修正で複数の文字を一度に修正する .....	118
候補文字修正で 1 文字ずつ修正する .....	119
検索する .....	121
置換する .....	122
取り消し .....	123
保存する .....	124
画像の保存 .....	124
認識結果の保存 .....	125
転送する .....	126
印刷する .....	127
画像の印刷 .....	127
認識結果の印刷 .....	128
ページを閉じる .....	129
<b>トラブルシューティング・FAQ .....</b>	<b>131</b>
トラブルシューティング .....	132
インストール .....	132
起動・画像入力 .....	132
アドインの設定と解除 .....	132
画像 .....	133
認識 .....	133
認識結果編集 .....	134
転送・終了 .....	134
その他 .....	135

FAQ.....	136
画像の入力 .....	136
画像修正.....	136
表領域の編集.....	136
領域枠の設定.....	136
その他 .....	136
付録.....	137
エラー・メッセージ .....	138
仕様.....	146
動作確認済み機器 .....	148
動作環境.....	148
認識対象文字一覧 .....	149
用語解説.....	151
アフターサービス .....	153
索引.....	155
製品について .....	157

# 読取革命について

読取革命の概要 .....	10
画面構成 .....	10
基本操作の流れ .....	11
その他の主な機能紹介 .....	13
クリップボード OCR .....	14
フォルダーウォッチャー .....	14
簡単！ PDF for Office .....	14
簡単！ PDF 変換 .....	15
ウィンドウとバーの表示と変更 .....	16
操作モード .....	19


# 読取革命の概要

「読取革命 Ver.12」は、活字書体で印刷された原稿をスキャナー、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話などから読み取り、編集可能な文字データに変換するソフトウェアです。

ここでは画面構成・基本操作の流れ・主な機能・同梱アプリケーションについて紹介します。

## 画面構成

- メニューを表示します。
- 使用頻度の高い機能をアイコンボタンで表示します。
- 認識結果を指定した形式でアプリケーションへ転送します。
- 連携できるアプリケーションを表示します。



- 読み込んだ画像を表示します。
  - 選択した文書の画像を1ページずつ表示します。
  - 認識結果が表示されます。
  - 対話形式で操作をご案内します。
- 下部のスライダーを移動させると表示倍率が変更します。
- 認識された文字の修正作業を行います。


※ツールバーの詳細については、「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。





## 文字認識をする

設定された領域枠の属性に合わせて文字認識を行います。レイアウト認識を行ってなくても、文字認識を実行すると、同時にレイアウト認識が実行されます。



### 特長

- ・文字認識には、ページ（画像）全体を認識する[選択したページ]/[現在のページ]と、指定した領域内だけを文字認識する[選択した領域]があります。
- ・英文書を認識する場合、英語認識モードにすると高い認識率でスピーディーに認識できます。  
(☞「認識モードを変更する」応用編 P.8)

- ・背景が網掛けされた見出しなどの文字も認識できます。  
この機能を見出し認識といいます。  
(☞「見出し認識」応用編 P.14)
- ・認識結果が未確定の文字は、テキスト表示では赤色、領域表示・カラーリアル表示・ハイパーチェッカーでは背景が灰色で表示されます。認識結果を確認すると、テキスト表示では下線付きで印字され、領域表示・カラーリアル表示では背景が灰色で印刷されます。また、ハイパーチェッカーでは印刷できませんので別の表示に変更してから印刷してください。  
※未確定文字表示は解除することもできます。  
(☞「[一般]タブの設定」応用編 P.79)

## 保存・転送・印刷する


### 特長

- ・認識結果を他のアプリケーションに転送できます。  
(☞「転送する」基本編 P.126)  
Microsoft Word・Microsoft Excel・Microsoft PowerPoint・一太郎・ブラウザ・Adobe Reader/Adobe Acrobat・メモ帳などのテキストエディター・クリップボードに転送できます。  
編集可能なアプリケーションであれば、転送した認識結果を編集できます。
- ・原稿のレイアウト・表・罫線・地図や写真などの画像を、そのまま文書に活かすことができます。  
原稿のレイアウトを再現させるには、Microsoft Word(\*.doc,\*.docx,\*.rtf)・一太郎(\*.jtd)・Microsoft Excel(\*.xls,\*.xlsx)・Microsoft PowerPoint(\*.ppt,\*.pptx)・Adobe Reader/Adobe Acrobat(\*.pdf)・ブラウザ(\*.htm,\*.xml)の形式で保存します。  
※ TXT、CSV 形式で保存した場合はテキストだけが転送されます。

## 「読取革命」を終了する

## その他の主な機能紹介

### 画像編集機能



「読取革命」では、入力した画像を文字認識に最適な画像に修正するためにさまざまな機能を用意しています。モードを変更することにより、[消しゴム]や[作図]機能が利用できます。また、[画像]メニューからは、画像の状態に応じて下記の機能を選択できます。

- |             |        |         |           |
|-------------|--------|---------|-----------|
| ・消去         | ・色の反転  | ・トリミング  | ・ノイズ除去    |
| ・コピー        | ・切り取り  | ・傾き補正   | ・回転       |
| ・上下反転       | ・左右反転  | ・傾斜     | ・リサイズ     |
| ・シャープネス     | ・エッジ強調 | ・減色     | ・明るさ      |
| ・コントラスト     | ・ガンマ補正 | ・長方形化   | ・カラーフィルター |
| ・カラードロップアウト |        | ・一括画像編集 | ・作図       |
| ・消しゴム       | ・貼り付け  |         |           |

### ユーザー辞書

頻繁に使用する単語や、誤認識しやすい文字画像を辞書に登録することにより、より高い認識結果を得ることができます。



#### 特長

##### パターン辞書：

誤認識しやすい文字画像を登録します。

##### 単語辞書：


認識で頻繁に使用する単語を、辞書種別を指定して辞書ファイルに登録します。

### その他の機能・特長

- ・「かんたんナビ」は、対話形式で操作を行い、操作画面、操作案内や質問に対するヘルプが表示されます。期待した認識結果が得られず、操作にお困りの方のお手伝いをします。  
(☞「かんたんナビで対話しながら処理を行う」基本編 P.67)
- ・「入門ウィザード」は、初めてご利用いただく方でも基本操作の流れを簡単に学ぶことができます。  
(☞「入門ウィザードで自動認識処理を行う」基本編 P.41)
- ・「かんたん認識」は、画像読み込みから保存・転送までを一度に設定し、自動的に処理できます。大量の原稿をスピーディーに処理します。  
(☞「かんたん認識で自動認識する」基本編 P.45)
- ・「認識結果の読み上げ」で、認識結果を音声出力します。  
(☞「認識結果の読み上げ」応用編 P.15)
- ・「認識結果の翻訳」は、翻訳ソフトウェア「ATLAS」、「ATLAS 翻訳パーソナル」、「コリャ英和！一発翻訳」と連携し、認識結果を翻訳します。  
(☞「認識結果の翻訳」応用編 P.16)
- ・作業状態を保存できます。保存を実行したときの状態を再現しますので、中断した作業の続きがすぐに再開できます。  
(☞「作業ファイルを保存して作業を中断する」応用編 P.17)  
(☞「作業ファイルを開いて作業を再開する」応用編 P.18)
- ・自動アップデートは、「読取革命」の更新内容を自動的に検出し、常にプログラムを最新の状態に保ちます。  
(☞「自動アップデート」基本編 P.28)  
※「自動アップデート」は、インターネットに接続可能な環境に限りご利用いただけます。

## クリップボード OCR

### 機能概要



「クリップボード OCR」は、「読取革命」インストール時にインストールされる独立した1つのアプリケーションです。

「読取革命」を起動することなく、指定した画像を文字認識し、編集可能な文字データに変換します。

また、QRコードを読み取り、情報を取得できます。

画像入力は、以下の2とおりが用意されています。

画面キャプチャー入力：


画面上の指定した範囲を文字認識します。

クリップボード画像：

クリップボードに保存された画像を文字認識します。

## フォルダーウォッチャー

### 機能概要




「フォルダーウォッチャー」は、「読取革命」インストール時にインストールされる独立した1つのアプリケーションです。

「読取革命」を起動することなく使用できます。「フォルダーウォッチャー」は、指定したフォルダーを常に監視し、そこに保存された画像ファイルを自動的に文字認識して、指定ファイル形式で出力先フォルダーに保存します。

## 簡単！PDF for Office

### 機能概要



「簡単！PDF for Office」は、「読取革命」インストール時にインストールされる独立した1つのアプリケーションです。

「読取革命」を起動することなく使用できます。「簡単！PDF for Office」は、メイン画面にドラッグ＆ドロップされたPDFファイルをWord・Excel・テキスト・JPEG・BMP形式のファイルに変換、および「読取革命」に読み込みます。

※作成ファイルから「読取革命」を選択した場合は、「読取革命」が起動し、ファイルが画像変換され「読取革命」に読み込まれます。

### 機能概要

「簡単！PDF 変換」は、「読取革命」インストール時にインストールされる独立した 1 つのアプリケーションです。

「読取革命」を起動することなく使用できます。画像ファイルを右クリックすると表示されるコンテキストメニューから「簡単！PDF 変換」を選択して、ダイレクトに PDF ファイルに変換します。

複数の画像ファイルを一度に PDF ファイルに変換できるほか、作成する PDF ファイルの各種設定が行えます。

# ウィンドウとバーの表示と変更

画像ウィンドウ・認識結果ウィンドウ・ページ一覧ウィンドウ・転送先アプリツールバー・ツールバーは、表示のオン/オフと形態の変更が行えます。

また、ステータスバーは、操作中に実行している処理の進行状況を表すプログレスバーを表示することがあります。

## 画像ウィンドウと認識結果ウィンドウ

### ●形態の変更

画像ウィンドウと認識結果ウィンドウの境目でマウスの左ボタンを押したまま動かすと、ウィンドウの割合を変更できます。


文字認識を実行する前は、認識結果ウィンドウは表示されず、このバーは右端に表示されています。

また、右図のようにウィンドウの並びを上下に変更することもできます。

(☞「画像・認識結果ウィンドウを上下に並べるには」応用編 P.33)

画像ウィンドウや認識結果ウィンドウだけを表示させることもできます。

(☞「画像/認識結果ウィンドウを表示する」基本編 P.109)




## ページ一覧ウィンドウ

### ●表示のオン/オフ


[ページ一覧]をクリックしてオン/オフ

表示されているときは、チェックマークがついています。



### ●表示サイズの変更


ページ一覧ウィンドウのスライダーを移動して、一覧の表示サイズを変更できます。



### ●形態の変更

ページ一覧ウィンドウのタイトルバーでマウスの左ボタンを押したまま動かすと、表示位置を自由に変更できます。また、ページ一覧ウィンドウは、画面の上下部、左右端に固定できます。

### ページ一覧ウィンドウ



※ページ一覧ウィンドウを画面内に戻すには、ページ一覧ウィンドウのタイトルバーをダブルクリックします。



## 転送先アプリツールバー

認識結果を他のアプリケーションへ転送するツールバーです。


(☞「転送する」基本編 P.126)

(☞「転送先アプリの設定」応用編 P.29)

## ●形態の変更

転送先アプリツールバーの上(ボタン以外の場所)でマウスの左ボタンを押したまま動かすと、表示場所を自由に変更できます。また、画像ウィンドウ、認識結果ウィンドウ上下部、左右端に固定できます。


転送先アプリツールバー



## ●表示のオン / オフ

[転送先アプリ]をクリックしてオン/オフ

表示されているときは、チェックマークがついています。



## ツールバー


利用頻度の高い機能はあらかじめツールバーにボタンとして表示されています。なお、ツールバーは、表示 / 非表示を選択して切り替えることができます。

## ●種類

## 基本操作




## 標準



## 設定



## 候補文字修正



## アプリケーション



## ページ一覧




## 画像編集



## 認識結果編集




## かんたんナビ



## ●表示のオン / オフ

[ツールバー]を選択



それぞれをクリックしてオン/オフ

表示されているときは、チェックマークがついています。

各ツールバーに表示されるボタンは表示 / 非表示を変更できます。


(☞「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34)

※デフォルトでは表示されていないボタンがあります。  
※▼があるボタンは、前回選択した機能を示すアイコンが前面に表示されます。次回同じ操作を行う場合は、ボタン部分をクリックするだけで前回と同じ操作を実行できます。

## ステータスバー


### ステータスバー

カーソルがメニューやツールバーのボタン上にあるとき、メニューやボタンの説明、あるいは表示中のページ番号 / 総ページ数をステータスバーに表示します。



### プログレスバー

処理の進行状況はプログレスバーで表示し、[中止]をクリックして中断できます。




# 操作モード

「読取革命」には[ドラッグモード]・[領域設定モード]・[消しゴムモード]・[作図モード]・[表編集モード]の5つの操作モードがあり、常にいずれかの操作モードになっています。  
 操作説明内に例えば **ドラッグモード** という記述がある場合は、表記されているモードで操作を行ってください。

## 現在の操作モードは何？

次の方法で現在の操作モードを確認できます。

### ●メニューを表示させて確認



[編集]メニューを開くと現在の操作モードを確認できます。  
 現在の操作モードは、アイコンの背景色で区別されます。

### ●ツールバーで確認



現在の操作モードは、アイコンの背景色で区別されます。

### ●画像ウィンドウ上のカーソルの状態で確認

ドラッグモード

領域設定モード

消しゴムモード

作図モード


表編集モード

マウスカーソルの形状は、モードごとに変化します。

## 操作モードを変更するには？

目的の操作に合わせて、操作モードを変更できます。

### ●メニューを表示させて変更




### ●ツールバーで変更



変更したいモードをクリック

変更したいモードをクリック

### ●右クリックで変更



変更したいモードをクリック

このページは空白ページです。

# セッティング

インストール.....	22
アンインストール.....	25
自動アップデート.....	28
スキャナーの設定.....	31
メーカーダイアログを利用する場合.....	31
専用ダイアログを利用する場合.....	32
ScanSnap の設定.....	34

# インストール

「読取革命」をパソコンにインストールします。

※インストールは、「読取革命」をパソコンでご利用いただくために必要な作業です。

※「読取革命」をインストールする前に、必ずすべてのアプリケーションを終了してください。

※インストールは、Administrator またはコンピューターの管理者権限を持つユーザーで行ってください。

※ Windows Vista をご使用の場合は、「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、[許可] をクリックしてください。

## インストールプログラムが 開始されない場合

### ■パッケージ版


- ①タスクバーの[スタート]ボタンをクリック。
- ②[ファイル名を指定して実行]をクリック。
- ③ [D:\setup] と入力。([D:] は CD-ROM ドライブ名で、お使いの環境によって異なります)
- ④ [OK] をクリック。

### ■ダウンロード版

「YomiV12.exe」を解凍し、「読取革命 Ver.12」-「セットアップ」フォルダーを開き、「setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

## 1 インストールプログラムを開始する

付属のセットアップ CD-ROM をドライブにセットしてください。  
インストールプログラムは自動的に開始します。




[次へ] をクリック

## ダウンロード版の場合

### インストールプログラムを実行する

ダウンロードした「YomiV12.exe」は、自己解凍ファイルです。「YomiV12.exe」をダブルクリックして実行すると、指定した場所に「読取革命 Ver.12」フォルダーが解凍され、ファイルが展開します。展開が完了すると、インストールプログラムが自動的に開始されます。

## 2 [ソフトウェア使用許諾契約書]を確認する



①ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、(同意される場合は) [使用許諾契約の条項に同意します] をクリック


② [次へ] をクリック



### 3 [ユーザ情報]を入力する

① ユーザ名、所属、  
シリアル番号を入  
力してください

② [次へ]をクリック



※シリアル番号を誤って入力した場合は、警告メッセージが表示されます。確認のうえ、再度入力してください。

### アップグレード版の場合

指定したフォルダー名  
が表示されます。


① [参照]をクリックし、  
アップグレード対象製品  
がインストールされてい  
るフォルダーを選択

② [次へ]をクリック


③ 読取革命 Ver.12  
の CD-ROM が CD-  
ROM ドライブに  
入っていることを  
確認して [次へ] を  
クリック

## 4 [セットアップタイプ]を選択する

※ [カスタム] を選択すると、インストール先フォルダーの変更や追加機能を指定できます。



① [すべて] をクリック




② [次へ] をクリック

③ [インストール] をクリックするとインストールを開始します

- ・読取革命デジタルカメラ監視をスタートアップに登録しない場合は、[読取革命デジタルカメラ監視をスタートアップに登録する]のチェックボックスをクリックしてオフにしてください。
- ・「読取革命」へのショートカットをデスクトップに作成しない場合は、[読取革命へのショートカットをデスクトップに作成する]のチェックボックスをクリックしてオフにしてください。
- ・ご愛用者登録へのショートカットをデスクトップに作成しない場合は、[ご愛用者登録へのショートカットをデスクトップに作成する]のチェックボックスをクリックしてオフにしてください。

## 5 インストール完了

※ インストールが完了すると、再起動を促すメッセージダイアログボックスが表示される場合があります。その場合は、[はい] をクリックして、Windows の再起動を行ってください。



[完了] をクリック

# アンインストール

インストールされている「読取革命」をアンインストール（パソコンから削除）します。


再度インストールが必要な場合は、最初に「読取革命」をアンインストールしてください。

※アドインの設定を行っているアプリケーションがある場合は、アドインの解除後にアンインストールを行ってください。（☞「アドインの解除」応用編 P.95）

※アンインストールは、Administrator またはコンピューターの管理者権限を持つユーザーで行ってください。

※アンインストールを実行する前に、「読取革命」とすべてのアプリケーションを終了してください。

## 1 コントロールパネルを選択する



## 2 [プログラムのアンインストール] を開く

※「プログラムのアンインストール」は、お使いの OS によって異なります。

Windows 2000 をご利用の場合：

[アプリケーションの追加と削除]


Windows XP をご利用の場合：

[プログラムの追加と削除]



### 3 「読取革命」を選択する

※「プログラムのアンインストールまたは変更」画面の表示は、お使いのOSによって異なります。




② [アンインストール]  
をクリック

① リストの中から「読取革命 Ver.12」  
をクリック

### 4 「読取革命」を削除する

※ Windows Vistaをご使用の場合は、「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、[許可]をクリックしてください。



[はい]をクリック

### 5 辞書の削除を確認する

前回使用したパターン辞書と単語辞書、および音声辞書の削除について、それぞれメッセージダイアログボックスが表示されます。

※再度インストールを行って、パターン辞書 / 単語辞書を再利用する場合は、[いいえ]を選択してください。



パターン辞書を削除する場合は、  
[はい]をクリック



単語辞書を削除する場合は、  
[はい]をクリック

※ほかのアプリケーションでも音声辞書を使用する場合は、[いいえ]を選択してください。




音声辞書を削除する場合は、  
[はい]をクリック

## 6 アンインストール完了

### インストール先のフォルダーが 削除されない場合

インストール先のフォルダー内にお客様  
が作成されたファイルがある場合は、  
この操作ではフォルダーを削除できま  
せん。手動でフォルダーの削除を行っ  
てください。

※デフォルトのインストール先フォル  
ダーのパス  
(C:\Program Files¥Panasonic¥YomikakuV12)



# 自動アップデート

「読取革命」のインターネット・サイトに接続し、自動でアップデートを行います。


自動アップデートは、「読取革命」の更新内容を自動的に検出し、常にプログラムを最新の状態に保ちます。

※ 自動アップデートを行うには、あらかじめインターネットをご利用いただける環境が必要となります。

## 1 自動アップデートを選択する

### メニューから

① [ヘルプ] をクリック



② [自動アップデート] をクリック

### スタートメニューから



④ [自動アップデート] をクリック


③ [読取革命 Ver.12] を選択

② [すべてのプログラム] を選択

① [スタート] をクリック

## 2 インターネット環境を設定する (初回接続時)

※ Windows Vista をご使用の場合は、「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、[許可] をクリックしてください。




[設定] をクリック




※インターネット接続形態がダイヤルアップ方式以外の場合、[LAN で接続] を選択してください。  
(☞ 次項「LAN で接続の場合」)

## ダイヤルアップ接続の場合



## LAN で接続の場合




### ■ Proxy

「代理」の意。


企業などの LAN 環境からインターネットにアクセスする場合、直接アクセスせずに、代理としてインターネットの接続をプロキシサーバーが行う。

インターネット接続が Proxy サーバー経由でない場合、手順⑤に進みます。また、Proxy サーバー経由の場合は、続けて手順②以降を行ってください。

### ② [Proxy] タブをクリック



### 3 自動アップデートを開始する



[OK] をクリック

#### エラーメッセージが表示され、 自動アップデートが行えない場合


インターネット接続の設定、または接続するサーバーに問題があると、自動アップデートが正常に行えない場合があります。インターネットが正常に接続されていることを確認し、再度「自動アップデート」をお試しください。

また、正常にインターネット接続されているにもかかわらず、問題が解決されない場合は、サポートセンターまでご連絡ください。なお、お問い合わせの際は、表示されるエラーメッセージの番号を教えてください。

(☞ 「アフターサービス」 基本編 P.153)


※お急ぎの場合は、「読取革命」のホームページから手動でアップデートを行ってください。

(<http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku/index.html>)




アップデート確認が開始されます。

#### アップデートが必要な場合



[はい] をクリック

#### アップデートが不要な場合




[閉じる] をクリック

# スキャナーの設定

「読取革命」は、スキャナーを使用して画像を読み込むことができます。  
スキャナー付属の取扱説明書をご確認のうえ、ドライバーのインストールを行ってください。  
ここでは、スキャナーのドライバーがインストールされた環境で、「読取革命」をご利用いただくための設定方法を説明します。

## 1 [スキャナー設定]を選択する

① [ファイル]をクリック



② [スキャナー設定]をクリック

またはツールバーの



ボタンをクリック

### ■ドライバー

パソコンの画面からスキャナーを動作させるためのソフトウェアです。  
既に、スキャナーを使用されている場合は、「読取革命」用に改めてインストールする必要はありません。  
また、一度ドライバーを設定すると、次回起動時からの設定は不要です。

※ EPSON GT-F500/520/550/570 をご利用の場合メーカーダイアログからマルチフォトフィーダを利用しての連続読み込みは行えません。


### ■ [スキャン終了後スキャンダイアログを閉じる]

チェックボックスをオンにすると、読み込み終了後にスキャナー入力のダイアログボックスを閉じます。チェックボックスをオフにすると、スキャナー入力のダイアログボックスは閉じません。連続読み込みを行う場合などに便利です。メーカーダイアログに同様の設定項目がある場合は、メーカーダイアログの設定に依存します。

※ WIA ドライバーを選択した場合は、[スキャン終了後スキャンダイアログを閉じる]は無効化され、選択できません。


## 2 ドライバーを選択する

リストの中から、スキャナーのドライバー名をクリック



## 3 入力用ダイアログを選択する

### メーカーダイアログを利用する場合




② [選択]をクリック

① [専用ダイアログを使用する]をクリックしてオフ

## 専用ダイアログを利用する場合

「読取革命」には、専用ダイアログが用意されています。

「読取革命」に登録されているスキャナーであれば、専用ダイアログを利用して、最適な濃度でのスキャンや設定した読み込み間隔での連続スキャンが可能です。




② [選択] をクリック

① [専用ダイアログを使用する] をクリックしてオン

※選択したドライバー名によっては、チェックボックスが無効となる場合があります。

## 専用ダイアログの詳細



① [領域選択]

プレビュー画像を範囲選択し、読み込む領域を設定します。

② [スクロール]

マウスポインターで直接画像をつかみ、上下左右にスクロールします。

③ [全選択]

プレビュー画像を全選択します。

④ [表示倍率]

プレビュー画像の表示倍率を設定します。

⑤ プレビューウィンドウ

設定した内容で読み込む原稿をプレビューします。

⑥ [画像階調]

画像の階調を設定します。設定できる画像階調は、[白黒 (2 値)]、[グレースケール 16 階調]、[グレースケール 256 階調]、[カラー 256 階調]、[フルカラー] です。

※ 選択しているスキャナーの種類によって、表示される項目は異なります。

⑦ [解像度]

解像度を設定します。設定できる解像度は [100]、[200]、[300]、[400]、[600] dpi です。

※ 選択しているスキャナーの種類によって、表示される項目は異なります。

⑧ [原稿サイズ]

原稿サイズを設定します。設定できる原稿サイズは [A3]、[A4]、[A5]、[A6]、[B4]、[B5]、[B6] のサイズです。

※ 選択しているスキャナーの種類によって、表示される項目は異なります。

**⑨ [ 原稿種別 ]**

画像階調が白黒 (2 値) の場合に、原稿の種類を選択できます。原稿種別には、[ 雑誌 ]、[ 新聞 ]、[ ワープロ原稿 ]、[ 論文 ]、[ マニュアル ]、[ カタログ ]、[ その他 ] があります。

**⑩ [ 濃度調整 ( 白黒 2 値 ) ] / [ 濃度値設定 ]**

画像階調が白黒 (2 値) の場合に、濃度値を調整できます。スライダーを移動して、画像の濃度 [0 ( 薄 ) ~ 255 ( 濃 )] を設定できます。

また、[ 濃度値設定 ] をクリックすると、「濃度設定」ダイアログボックスが表示され、各原稿種別に対する濃度値の調整が行えます。

※ 選択しているスキャナーの種類によって、濃度変更が有効でない場合があります。専用ダイアログの濃度変更が有効でない場合は、メーカーダイアログを利用し濃度値の変更を行ってください。

**⑪ [ 明るさ調整 ]**

画像階調が白黒 (2 値) 以外の場合に、スライダーを移動して、画像の明るさを調整できます。

**⑫ [ コントラスト ]**

画像階調が白黒 (2 値) 以外の場合に、スライダーを移動して、画像のコントラストを調整できます。

**⑬ [ ADF 読込 ]**

ADF から原稿を読み込む場合に [ ADF 読込 ] のチェックボックスをクリックしてオンにします。

※ 選択しているスキャナーの機種によって、選択できない場合があります。

**⑭ [ 読込間隔の設定 ] / [ 間隔設定 ]**

チェックボックスをクリックしてオンにすると、[ 間隔設定 ] が有効になります。

[ 間隔設定 ] をクリックすると、「間隔設定」ダイアログボックスが表示され、読み込み間隔の詳細設定が行えます。ダイアログボックス内の数値は半角数値で入力してください。

**⑮ [ リセット ]**

設定を初期値に戻すことができます。

プレビュー画面に、A4 以外の原稿サイズが表示されている場合は、原稿サイズが変更されるので、プレビュー画像が消去されます。

**⑯ [ プレビュー ]**

スキャナーで読み込んだ画像をプレビュー表示します。

**⑰ [ スキャン ]**

設定した値で、画像を読み込みます。

## ScanSnap の設定

カラーイメージスキャナー「ScanSnap」をご使用の場合は、[スキャン]を押すだけで「読取革命」に読み込むことができます。

連携を行うためには、次の設定が必要となります。

### 【設定を行う前に】

- ScanSnap の設定は、Administrator またはコンピューターの管理者権限を持つユーザーで行ってください。
- ScanSnap と連携するためには、ScanSnap Manager V3.1L10 以上が必要です。

### ■ ScanSnap Manager の設定（初回だけの設定です）

- ① ScanSnap のドライバーをインストールし、ScanSnap をコンピューターに接続します。
  - 操作の詳細については、ScanSnap のマニュアルを参照してください。
- ② 「読取革命」を起動します。
  - 「読取革命」を「ScanSnap Manager」に登録するかしないかの確認メッセージダイアログボックスが表示されます。



※ [いいえ] ボタンをクリックしたあとに、「読取革命」を「ScanSnap Manager」に登録する場合は、「読取革命」を再度インストールし、登録を行ってください。

[はい]: 「読取革命」を「ScanSnap Manager」に登録します。  
[いいえ]: 「読取革命」を「ScanSnap Manager」に登録しません。  
[次回確認]: 次回「読取革命」起動時に確認メッセージダイアログボックスを表示します。

- ③ 確認メッセージダイアログボックスの [はい] をクリックします。

#### Windows Vista の場合

Windows Vista をご利用の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[許可] をクリックしてください。

- ④ 「ScanSnap Manager」を起動します。
  1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] にマウスポインターを合わせます。
    - インストールされているアプリケーション一覧が表示されます。
  2. 「ScanSnap Manager」にマウスポインターを合わせます。
  3. 「ScanSnap Manager」をクリックします。
    - タスクバーに「ScanSnap Manager」の常駐アイコンが表示されます。
- ⑤ 「ScanSnap Manager」の設定を行います。
  - 「ScanSnap Manager」の常駐アイコンを右クリックし、リストの中から [設定] を選択します。
  - 「ScanSnap Manager」ダイアログボックスが表示されます。
- ⑥ [アプリ選択] タブの [アプリケーションの選択] の ▼ をクリックし、リストの中から「読取革命 Ver.12」を選択します。
- ⑦ [OK] をクリックします。

※ ScanSnap を使用する場合は、「読取革命」からスキャナー入力することはできません。

### ■ ScanSnap からの読み込み

ScanSnap の [スキャン] を押します。

- 「読取革命」が自動的に起動し、読み込みが完了すると、読取結果を画像ウィンドウに表示します。
- 「読取革命」が既に起動している場合は、読み込んだ画像が末尾以降に追加されます。

# 読取革命を起動する

起動する .....	36
終了する .....	37

# 起動する

「読取革命」は、Windows の [ スタート ] ボタンから選択して起動できるほか、デスクトップ上のショートカットアイコンからも起動できます。


また、アドイン設定を行ったアプリケーションからも起動できます。

## 1 「読取革命」を起動する

### スタートメニューから

② [ すべてのプログラム ] を選択

④ [ 読取革命 Ver.12 ] をクリック



③ [ 読取革命 Ver.12 ] を選択

① [ スタート ] をクリック

※ [ スタート ]-[ すべてのプログラム ] の表示はお使いの OS によって異なります。

※デスクトップ上のショートカットアイコンは、インストール時に、[ 読取革命 ] へのショートカットをデスクトップに作成する] のチェックボックスをオンにした場合に表示されます。


### デスクトップ上のショートカットアイコンから



デスクトップ上の「読取革命 Ver.12」のショートカットアイコンをダブルクリック

### アドイン設定ボタンから

「読取革命」では、アドインの設定と解除を行うことができます。アドインの設定については、「アドインの設定と解除」応用編 P.91 を参照してください。



メニューコマンドの [ 読取革命 ]-[ 読取革命の起動 ] か、ツールバーのボタンをクリック

### アドイン対象アプリケーション

- Microsoft Word 2000/2002/2003/2007
- Microsoft Excel 2000 ※ /2002/2003/2007
- Microsoft PowerPoint 2000/2002/2003/2007
- Adobe Acrobat 6/7/8
- ※ Microsoft Excel 2000 は、SR-1 以上に  
対応しています。

※ ScanSnap Manager V3.1L10 以上がインストールされている場合は、「読取革命」起動時に、「読取革命」を「ScanSnap Manager」に登録するかしないかの確認メッセージダイアログボックスが表示されます。「ScanSnap の設定」を参照して、設定を行ってください。(「ScanSnap の設定」基本編 P.34)




# 終了する

「読取革命」を終了します。

読取革命を起動する


## 1 メニューを選択する



① [ファイル] をクリック

② [読取革命の終了] をクリック

またはウィンドウのコントロールメニューの




[閉じる] をクリック


## 2 画像・認識結果の保存を確認する

### 保存確認ダイアログボックスの表示

- ・[環境設定] で表示のオン / オフを設定できます。(☞「[認識結果・画像の保存] タブの設定」応用編 P.84)
- ・文字認識を行っていない場合は、「認識結果を保存しますか?」というメッセージダイアログボックスは表示されません。
- ・画像を読み込んでいない場合は、「画像を保存しますか?」というメッセージダイアログボックスは表示されません。



保存する場合は [はい] をクリック  
保存しない場合は [いいえ] をクリック





保存する場合は [はい] をクリック  
保存しない場合は [いいえ] をクリック

このページは空白ページです。

# 読取革命を使ってみよう

操作手順 .....	40
入門ウィザードで自動認識処理を行う .....	41
かんたん認識で自動認識する .....	45
認識方法の追加 .....	46
認識方法の複製 .....	47
認識方法の変更 .....	48
認識方法の削除 .....	49
認識方法の整理 .....	50
かんたん認識の処理内容を設定する .....	53
[ 画像の入力 ] の設定 .....	53
[ 画像編集 ] の設定 .....	54
[ レイアウト認識 ] の設定 .....	55
レイアウトを編集する .....	57
[ 認識結果 ] の設定 .....	65
かんたんナビで対話しながら処理を行う .....	67

# 操作手順

-  は、基本的な操作です。
-  は、必要に応じて行う操作です。

## 通常の手順

- 1 起動する  
☞ 基本編 P.36
- 2 画像を入力する  
☞ 基本編 P.72 ~ P.78
  - 画像を編集する  
☞ 応用編 P.39
- 3 レイアウト認識する  
☞ 基本編 P.105 ~ P.107
  - 領域枠の手動設定・変更  
☞ 基本編 P.88 ~ P.94
  - 見出しを認識する  
☞ 応用編 P.14
- 4 文字認識する  
☞ 基本編 P.108
  - 認識結果を編集する  
☞ 基本編 P.114 ~ P.123  
☞ 応用編 P.9 ~ P.11  
☞ 応用編 P.27 ~ P.28
- 5 保存・転送する  
☞ 基本編 P.124 ~ P.126
- 6 印刷する  
☞ 基本編 P.127 ~ P.128
- 7 終了する  
☞ 基本編 P.37

## 入門ウィザードの手順

☞ 基本編 P.41

- 1 起動する  
☞ 基本編 P.36
- 2 入門ウィザードを選択する  
☞ 基本編 P.41
- 3 画像を入力する  
☞ 基本編 P.42
  - ↳ スキャナー
  - ↳ ファイル
  - ↳ デジタルカメラ
- 4 画像の処理を行う  
☞ 基本編 P.43
  - ↳ 画像の回転
  - ↳ 画像の傾き補正
  - ↳ カラーフィルター
- 5 認識の種類を選択する  
☞ 基本編 P.43
  - ↳ 日本語
  - ↳ 英語
- 6 認識結果の出力を選択する  
☞ 基本編 P.44
  - ↳ ウィンドウへ表示
  - ↳ アプリケーションへ転送

### ■ [入門ウィザード]

入門ウィザードのステップに沿って設定をするだけで、画像の読み込みから認識結果の出力までを自動で行う機能です。  
初めて「読取革命」を使用される方は、基本操作の流れを学ぶことができます。

## かんたん認識の手順

☞ 基本編 P.45

- 1 起動する  
☞ 基本編 P.36
- 2 かんたん認識を選択する  
☞ 基本編 P.45
- 3 画像を入力する  
☞ 基本編 P.53
  - ↳ スキャナー
  - ↳ ファイル
  - ↳ デジタルカメラ
- 4 画像の編集を行う  
☞ 基本編 P.54
  - ↳ 画像のノイズ除去
  - ↳ 画像の回転
  - ↳ 画像の傾き補正
- 5 レイアウトを指定する  
☞ 基本編 P.55
  - ↳ レイアウト認識
  - ↳ レイアウト編集
  - ↳ テンプレート使用
- 6 認識結果の出力を選択する  
☞ 基本編 P.65 ~ P.66
  - ↳ ウィンドウへ表示
  - ↳ ファイルへ保存
  - ↳ アプリケーションへ転送

### ■ [かんたん認識]

簡単な設定をするだけで、画像の読み込み、画像編集、レイアウト認識、文字認識、保存(転送)を自動で行う機能です。

# 入門ウィザードで自動認識処理を行う

初めて「読取革命」を使用される方は、「入門ウィザード」で基本操作の流れを学ぶことができます。「入門ウィザード」を利用するには、メニューバーやツールバーから選択する以外に、「読取革命」起動時に表示される「読取革命へようこそ！」ダイアログボックスからも表示できます。

## 1 入門ウィザードを表示する


### 「読取革命へようこそ！」ダイアログから表示する

#### 「読取革命へようこそ！」ダイアログ

ボックスを起動しないようにするには以下の2とおりの手順があります。

- ・[次回起動時からこのダイアログを表示しない]をクリックしてオンにする。
- ・[環境設定]の[一般]タブで[起動時に「読取革命へようこそ！」を表示する]のチェックボックスをオフにする。  
(☞「[一般]タブの設定」応用編 P.79)

※起動時に「読取革命へようこそ！」ダイアログボックスを表示しないよう設定した場合は、ツールバーおよびメニューバーから[入門ウィザード]を選択して表示してください。




「読取革命」を起動すると「読取革命へようこそ！」ダイアログボックスが表示されます。

[入門ウィザード]をクリック

[ヘルプ]をクリックすると、「読取革命」の基本的な機能や操作手順がわかる「ヒント」が表示されます。

### メニューやツールバーから表示する

#### ① [ファイル]をクリック



② [入門ウィザード]をクリック

またはツールバーの



① ▼をクリック

② [入門ウィザード]をクリック

## 2 文字認識の条件設定を行う

※ここでは、文字認識のための条件を[入門ウィザード]のステップに沿って設定していきます。



## ステップ1・・・画像の入力

画像の読み込み方法を選択します。

次のいずれか1つのラジオボタンを選択してください。

### ■スキャナーから読み込む

[スキャナーから]を選択すると、ステップ4で認識を実行したあとに「スキャナー入力」ダイアログボックスが表示されます。

(☞「スキャナー入力」基本編 P.74)

また、[スキャナー設定]をクリックすると、「ソースの選択」ダイアログボックスが表示され、スキャナーを選択できます。

(☞「スキャナーの設定」基本編 P.31)

### ■ファイルから読み込む

[ファイルから]を選択し、[参照]をクリックすると「画像ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。

(☞「画像ファイルを開く」基本編 P.75)

#### 複数ファイルを指定する場合

##### ・離れたファイルを指定する

[Ctrl] キーを押したまま、ファイルを1つずつクリックすると、任意のファイルが選択されます。


##### ・連続したファイルを指定する

選択したいファイルが連続して並んでいる場合、選択したい範囲の先頭のファイルをクリックし、[Shift] キーを押したまま、選択したい範囲の最後のファイルをクリックすると、間に挟まれたファイルがすべて選択できます。

※同じフォルダーの中でだけ複数のファイルを指定できます。

※各ファイルの合計 999 ページまで読み込むことができます。

#### ①クリックしてオン




※ PDF ファイル、または \*.xdw/\*.xbd 形式のファイルを読み込む場合 (☞「画像ファイルを開く」基本編 P.75)

### ■デジタルカメラから読み込む

[デジタルカメラから]を選択し、[参照]をクリックすると、デジタルカメラ入力のダイアログボックスが表示されます。

(☞「デジタルカメラ入力」基本編 P.72)

#### ①クリックしてオン



## ステップ2・・・画像の修正

### ■画像の回転を行う

画像の回転を設定します。画像の回転を行う場合は、[ 画像の回転を行う ] のチェックボックスをクリックしてオンにし、次のいずれか1つのラジオボタンを選択してください。

・左 90 度    ・180 度    ・右 90 度    ・自動判定


### ■画像の傾き補正を行う

[ 画像の傾き補正を行う ] のチェックボックスをクリックしてオンにすると、自動で傾き補正が行われます。

### ■カラーフィルター処理を行う

[ カラーフィルター処理を行う ] のチェックボックスをクリックしてオンにすると、自動で文字認識に最適な画像処理が行われます。


※画像ウィンドウに表示された画像が回転している場合は文字認識できません。画像の向きが正常となるように回転させてください。



## ステップ3・・・認識の種類

認識する原稿の種類を指定します。原稿の種類に合わせて、次のいずれか1つのラジオボタンを選択してください。

・日本語    ・英語



## 選択できる転送ファイル形式の詳細

- レイアウト枠付き文書で出力する場合
  - ・ Microsoft Word 文書 (\*.doc, \*.docx)
  - ・ Microsoft Excel 文書 (\*.xls)
  - ・ Microsoft PowerPoint 文書 (\*.ppt, \*.pptx)
  - ・ 書式付きファイル (\*.rtf)
  - ・ 一太郎ファイル (\*.jtd)

- レイアウト枠なし文書で出力する場合
  - ・ Microsoft Word(本文) 文書 (\*.doc)
  - ・ Microsoft Excel 文書 (\*.xlsx)
  - ・ 一太郎(本文) ファイル (\*.jtd)※表・画像・図形は、レイアウト枠付きで出力されます。

- PDF ファイルに出力する場合  
PDF ファイルの文字(認識結果)は、テキストのコピーおよび検索が可能です。
- ・ PDF ファイル (\*.pdf)  
元画像の上に文字認識で再現された文字色の認識結果を重ねて出力します。
- ・ PDF(透明文字) ファイル (\*.pdf)  
元画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。元画像がそのまま PDF ファイルに再現されます。
- ・ PDF(高圧縮) ファイル (\*.pdf)  
カラー画像やグレースケール画像のファイルサイズを小さく抑えて出力します。文字画像と背景画像を分離し、それぞれ適した圧縮率でファイルが作成されるため、文字をはっきりと表示できます。文字画像と背景画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。

- インターネットのホームページ文書に出力する場合
  - ・ HTML 文書 (\*.htm)
  - ・ XML 文書 (\*.xml)

## ■ページ区切り

- ・ RTF の場合  
ページの切れ目にはページ区切り記号が挿入されます。
- ・ TXT の場合  
ページの切れ目には改行が挿入されます。
- ・ CSV の場合  
ページの切れ目には空白行が挿入されます。

※アプリケーションがインストールされていない場合、転送できません。

## ステップ4・・・認識結果の出力


認識結果ウィンドウへ表示する、または他のアプリケーションへ転送します。

### ■認識結果を認識結果ウィンドウへ表示する場合

[認識結果を転送する]のチェックボックスはオフのまま[認識実行]をクリックします。

### ■認識結果を転送する場合

[認識結果を転送する]のチェックボックスをオンにして、[転送先アプリケーション一覧]から転送先を選択します。





# かんたん認識で自動認識する

原稿のタイプを選択するだけで最適な設定で認識を行い、縦書き・横書きテキスト、画像、図、表などが混在した原稿もレイアウトをそのままに再現できます。

簡単な設定をするだけで、お好みに合わせた認識方法が作成でき、画像の読み込みから画像修正・認識・保存・転送までを自動で行えます。


## 認識方法一覧

選択できる認識方法の一覧です。


- ・一般文書
- ・新聞を読み込みます
- ・縦書きの雑誌を読み込みます
- ・横書きの雑誌を読み込みます
- ・小説を読み込みます
- ・歌詞カードを読み込みます
- ・論文を読み込みます
- ・伝票を読み込みます

同じ形式の画像を大量に処理する場合、認識方法を登録しておくと便利です。

## 1 メニューを選択する



## 2 かんたん認識を実行



※認識方法の編集については次ページ以降に記載しています。

## 認識方法の追加

新規に認識方法を登録します。


### 1 追加を選択する



1 [追加] をクリック

### 2 処理内容を設定する

① 認識方法の名称を入力



② 設定したい処理内容  
を選択

③ 処理内容を選択

④ [OK] をクリック

※処理内容の設定方法については、次の項目を参照してください。

(☞ 「[ 画像の入力 ] の設定」基本編 P.53)

(☞ 「[ 画像編集 ] の設定」基本編 P.54)


(☞ 「[ レイアウト認識 ] の設定」

基本編 P.55)

(☞ 「[ 認識結果 ] の設定」基本編 P.65)

### 3 実行結果

※[認識方法一覧]に登録できる認識方法は、100 件までです。




認識方法が追加されます。

## 認識方法の複製

登録されている認識方法を複製し、新規の認識方法として登録します。

### 1 複製を選択する




① 複製したい認識方法を選択

② 「複製」をクリック

### 2 処理内容を設定する

① 複製した認識方法の名称を変更



② 設定したい処理内容を選択

③ 処理内容を選択

④ [OK] をクリック

※処理内容の設定方法については、次の項目を参照してください。


(☞ 「[画像の入力] の設定」 基本編 P.53)

(☞ 「[画像編集] の設定」 基本編 P.54)

(☞ 「[レイアウト認識] の設定」  
基本編 P.55)

(☞ 「[認識結果] の設定」 基本編 P.65)

### 3 実行結果




認識方法が追加されます。

## 認識方法の変更


登録されている認識方法の処理内容を変更します。

### 1 変更を選択する




### 2 処理内容を変更する

① 名称を変更する場合は入力



### 3 実行結果



※処理内容の設定方法については、次の項目を参照してください。

(☞ 「[ 画像の入力 ] の設定」基本編 P.53)

(☞ 「[ 画像編集 ] の設定」基本編 P.54)

(☞ 「[ レイアウト認識 ] の設定」


基本編 P.55)

(☞ 「[ 認識結果 ] の設定」基本編 P.65)

## 認識方法の削除

登録されている認識方法を削除します。


### 1 削除を選択する



① 削除したい認識方法を選択


② [削除] をクリック

### 2 削除の確認



[はい] をクリック

### 3 実行結果




認識方法が削除されます。

## 認識方法の整理

認識方法を並び替えます。また、認識方法の設定は、インポート / エクスポートできます。


### 1 認識方法の整理を選択する



[認識方法の整理] をクリック

## 認識方法の並び替え

### ① 移動する認識方法を選択



② [上へ]、または [下へ] をクリック

または、移動先にドラッグ & ドロップ


選択した認識方法が移動します。

③ [OK] をクリック

## 認識方法のインポート


認識方法のインポートを行います。

以前使用していた認識方法をエクスポートしている場合、インポートして再利用できます。



① [インポート] をクリック


②▼をクリックして認識方法  
ファイルが保存されている  
フォルダーを選択



③リストの中からインポート  
するファイル名をクリック

④表示されている  
ファイル名を確認

⑤[開く]を  
クリック




認識方法がインポートされます。

⑥[OK]をクリック

## 認識方法のエクスポート


認識方法のエクスポートを行います。

「読取革命」の再インストールが必要となった場合、既存の認識方法をエクスポートしてパソコンに保存できます。




①[エクスポート]をクリック

②▼をクリックして保存先  
フォルダーを選択



③ファイル名を  
入力

④[保存]を  
クリック



認識方法がエクスポートされ、認識方法ファイル (\*.ert) が保存されます。

⑤ [OK] をクリック




# かんたん認識の処理内容を設定する

認識方法に設定できる処理内容は、[画像の入力]、[画像編集]、[レイアウト認識]、[認識結果]です。「認識方法の追加」、「認識方法の複製」、「認識方法の変更」画面から行えます。

## [画像の入力]の設定

画像の入力方法を設定します。



### [スキャナー]

スキャナーから画像を読み込みます。

[スキャナー設定]をクリックすると、「ソースの選択」ダイアログボックスが表示され、スキャナーを選択できます。

(☞「スキャナーの設定」基本編 P.31)

「かんたん認識」画面の[実行]をクリックするとスキャナーからの読み込みが開始されます。

### [ファイル]

ファイルから画像を読み込みます。「かんたん認識」画面の[実行]をクリックすると「画像ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。(☞「画像ファイルを開く」基本編 P.75)

### [デジタルカメラ]


デジタルカメラから画像を読み込みます。「かんたん認識」画面の[実行]をクリックすると「デジタルカメラ入力」ダイアログボックスが表示されます。(☞「デジタルカメラ入力」基本編 P.72)

## [ 画像編集 ] の設定

ノイズ除去、回転、傾き補正を設定します。

### ■ノイズ除去

ノイズ除去を設定します。




### [ ノイズ除去を行う ]

チェックボックスをクリックしてオンにし、除去したいノイズの大きさを選択します。

### ■回転

回転を設定します。




### [ 回転を行う ]

チェックボックスをクリックしてオンにし、画像の回転角度を選択します。

## ■傾き補正

傾き補正を設定します。



### 〔傾き補正を行う〕

チェックボックスをクリックしてオンにし、傾き補正方法を設定します。


〔傾き角度指定〕を選択した場合は、傾き角度を設定します。

▲▼をクリックするか、またはテキストボックスに数値を入力します。

傾き角度指定の有効角度は、-45.0度～+45.0度で、0.1度刻みで設定できます。

## 〔レイアウト認識〕の設定

領域設定の方法を設定します。



### 〔レイアウト認識を行う〕

レイアウト認識により領域を自動抽出します。領域属性をあらかじめ設定したい場合は、〔領域属性〕をクリックし、設定の変更を行います。

(☞「領域枠の属性変更」基本編 P.92)

〔レイアウト編集を行う〕チェックボックスをクリックしてオンにすると、画像ファイルの読み込み後、「レイアウト編集」が起動します。

文字認識を行う前にレイアウトの編集や読取順序の変更が行えます。

(☞「レイアウトを編集する」基本編 P.57)


### 〔テンプレートを使用する〕

テンプレートを使用して文字認識を行います。使用するテンプレートを選択します。

## テンプレートを使用する

※テンプレート


(☞「テンプレートで同じ形式のページを認識する」応用編 P.19)



① [テンプレートを使用する]をクリックしてオン

② [参照]をクリック


③ ▼をクリックしてテンプレートファイルが保存されているフォルダーを選択



④ リストの中から使用するテンプレートファイル名をクリック

⑤ 表示されているファイル名を確認

⑥ [開く]をクリック



指定したファイルが表示されます。

## レイアウトを編集する

「レイアウト編集」は、かんたん認識から起動する「読取革命」に組み込まれたソフトウェアです。  
かんたん認識から送られてくる画像ファイルを読み込み、レイアウトを編集します。「読取革命」で文字認識を行う前にあらかじめレイアウトを編集したい場合などに便利です。

### 画面構成

#### ■メイン画面の構成


「メイン画面」では、レイアウト編集が行えるページをページ一覧ウィンドウに表示させ、レイアウト編集するページを選択できます。



- メニューバー  
メニューを表示します。
- ツールバー  
レイアウト編集画面に切り替える[編集]や、変換して終了する[終了]を表示します。また、操作方法を案内する「HINT」を表示します。
- 機能ツールバー  
使用頻度の高い機能をアイコンボタンで表示します。
- ページ一覧ウィンドウ  
読み込まれた画像を一覧表示します。ウィンドウ下部のページ一覧スライダーを動かすと、表示倍率を変更できます。
- 画像ウィンドウ  
ページ一覧ウィンドウで選択している画像を表示します。
- ステータスバー  
カーソルがメニューやツールバーのボタン上にあるとき、メニューやツールバーのボタンの意味、あるいは表示中のページ番号 / 総ページ数をステータスバーに表示します。

## ■レイアウト編集画面の構成

「レイアウト編集画面」では、レイアウトの修正を行います。「レイアウト編集画面」は、「メイン画面」から表示できます。



■メニューバー  
メニューを表示します。

■ツールバー  
編集の終了時に編集内容を反映してメイン画面に切り替える[編集終了]や、編集内容を取り消してメイン画面に切り替える[キャンセル]を表示します。また、操作方法を案内する「HINT」を表示します。

■機能ツールバー  
使用頻度の高い機能をアイコンボタンで表示します。


■属性ウィンドウ  
選択している領域枠の領域属性を表示します。選択された領域枠がない場合は、規定値を表示します。

■画像ウィンドウ  
画像を表示します。

■ステータスバー  
カーソルがメニューやツールバーのボタン上にあるとき、メニューやツールバーのボタンの意味をステータスバーに表示します。

## ■読取順序変更画面の構成

「読取順序変更画面」では、各領域の読取順序番号を変更します。「読取順序変更画面」は、「レイアウト編集画面」から表示できます。



■メニューバー  
メニューを表示します。

■ツールバー  
編集の終了時に編集内容を反映してレイアウト編集画面に切り替える[編集終了]や、編集内容を取り消してレイアウト編集画面に切り替える[キャンセル]を表示します。また、操作方法を案内する「HINT」を表示します。



■機能ツールバー  
使用頻度の高い機能をアイコンボタンで表示します。

■画像ウィンドウ  
画像を表示します。

■ステータスバー  
カーソルがメニューやツールバーのボタン上にあるとき、メニューやツールバーのボタンの意味をステータスバーに表示します。

## レイアウト編集画面を表示する


レイアウト編集画面を表示します。レイアウト編集画面では、レイアウト認識された領域枠を手動で調整したり、領域枠の属性を正しい属性に再設定できます。また、レイアウト編集画面から「読取順序変更画面」を表示させることができます。



またはツールバーの



またはページ一覧ウィンドウの  
ページをダブルクリック



レイアウト編集画面が表示されます。



## レイアウトを編集する

手動で領域枠の設定ができます。また自動レイアウト認識ができます。  
各領域枠の読取順序が変更できます。


### 領域枠の設定

手動で領域枠の設定ができます。また、領域枠の属性を変更して、正しい属性に手動で設定します。

- ・領域枠の作成は、「領域枠の作成」基本編 P.88 を参照してください。
- ・領域枠の選択は、「領域枠の選択」基本編 P.89 を参照してください。
- ・領域枠のサイズ変更は、「領域枠のサイズ変更」基本編 P.90 を参照してください。

#### ・領域枠の統合


複数の領域枠を 1 つにまとめます。



2 つの領域が 1 つの領域に統合されます。

#### ・領域枠の削除

指定した領域枠を削除します。



領域枠が削除されます。

※統合された領域の属性は、選択した領域の中でもっとも読取順序が早い値の領域属性を継承します。統合後の属性は変更できます。

(☞「領域枠の属性変更」基本編 P.92)

※文字認識の対象は[文字]、[表]、[手書き]領域です。

### 英文書の場合

認識モードを[英語]にしてください。  
[英語]を選択すると、英文書専用の文字認識が行われるため、[日本語]の場合よりも認識率が向上します。  
認識モードを[英語]にした場合、文字方向は指定できません。

### 日英混合文書の場合

認識モードを[日本語]にしてください。

※[自動判定]では、手書き文字を[手書き]の属性として認識できません。

※領域属性の規定値の設定は、「レイアウト編集」の起動ごとにリセットされ、[自動判定]となります。

※図形領域を画像領域として認識できます。  
「環境設定」ダイアログボックスで設定できます。  
(☞「[認識]タブの設定」応用編 P.83)

※領域枠がない場合、確認メッセージダイアログボックスは表示されません。

## ・領域枠の属性変更

領域枠の属性を変更し、正しい属性に手動で設定できます。



属性ウィンドウの各項目について、いずれか1つのラジオボタンをクリック

※属性の詳細については、「[認識]タブの設定」応用編 P.83 を参照してください。


### 読取順序

選択した領域の文字認識する順序を表示します。▲▼をクリックして読取順序を確認できます。  
読取順序を変更するには、「読取順序を変更する」基本編 P.63 を参照してください。

## ■自動レイアウト認識

設定済みの領域枠を削除して、自動で領域属性(文字・表・画像・図形)を分類し、領域枠の再設定を行います。自動レイアウト認識は、領域属性の規定値に設定した内容でレイアウト認識を行います。規定値を設定するには、領域枠外をクリックし、領域属性の設定を行います。

(☞「領域枠の属性変更」基本編 P.92)




① [領域] をクリック

② [自動レイアウト認識] をクリック

または機能ツールバーの



ボタンをクリック




③ [OK] をクリック

画像ウィンドウに領域枠が表示されます。  
領域枠は属性ごとに色分けされて表示されます。

## ■読取順序を変更する

各領域には、認識をする順番を決める読取順序番号が付けられています。読取順序番号はこの操作により変更できます。


### ・読取順序変更画面を表示する



読取順序変更画面が表示されます。

※読取順序の変更方法については、「読取順序の変更」応用編 P.28 を参照してください。

### ・読取順序変更画面を終了する




読取順序変更画面が終了し、レイアウト編集画面が表示されます。

※編集作業中にツールバーの[キャンセル]をクリックすると、編集前の状態に戻ります。

※2つ以上前の状態に戻すことはできません。「取り消し」は、直前に行った編集操作に対してだけ有効です。


## ■取り消し

直前に行った領域枠の編集・属性変更などの操作を取り消して、操作を1つ前の状態に戻します。



## ■レイアウト編集を終了する

編集を終了し、編集した内容をメイン画面に反映します。




レイアウト編集画面が終了し、メイン画面が表示されます。編集内容がメイン画面に反映されます。

※領域枠がない場合は、「領域が設定されていないため、このページは全体を画像領域として設定されます。編集を終了してもよろしいですか?」というメッセージダイアログボックスが表示されますので、[OK] をクリックし、メイン画面に戻ります。



※メニューバーの[ファイル]-[キャンセル]、またはツールバーの[キャンセル]をクリックすると、編集内容を反映せずにレイアウト編集を終了し、メイン画面に戻ります。

## 「レイアウト編集」を終了する

ページ一覧ウィンドウに表示されているすべてのページ(画像)、およびレイアウト情報を「読取革命」に送り、「レイアウト編集」が終了します。



またはツールバーの




「レイアウト編集」が終了し、ページ一覧ウィンドウのすべてのページおよびレイアウト情報を「読取革命」に送ります。「読取革命」が起動し、かんたん認識で設定した処理が実行されます。

## [ 認識結果 ] の設定

[ 認識結果 ] の設定方法は、「認識方法の追加」、「認識方法の複製」、「認識方法の変更」画面の共通の操作となります。

認識結果の保存先を設定します。




### [ 認識結果を修正する ]

認識結果を認識結果ウィンドウへ表示します。かんたん認識終了後に、手動で保存や認識結果の編集が可能です。


[ ハイパーチェッカーを使用する ] チェックボックスをクリックしてオンにすると、かんたん認識終了後にハイパーチェッカーで認識結果が表示されます。

### [ ファイルへ保存 ]

認識結果をファイルへ保存します。



③ ▼をクリックして保存先フォルダーを選択



## 選択できる転送ファイル形式の詳細

- レイアウト枠付き文書で出力する場合
  - ・Microsoft Word 文書 (\*.doc, \*.docx)
  - ・Microsoft Excel 文書 (\*.xls)
  - ・Microsoft PowerPoint 文書 (\*.ppt, \*.pptx)
  - ・書式付きファイル (\*.rtf)
  - ・一太郎ファイル (\*.jtd)

- レイアウト枠なし文書で出力する場合
  - ・Microsoft Word (本文) 文書 (\*.doc)
  - ・Microsoft Excel 文書 (\*.xlsx)
  - ・一太郎 (本文) ファイル (\*.jtd)
 ※表・画像・図形は、レイアウト枠付きで出力されます。

- PDF ファイルに出力する場合
 

PDF ファイルの文字 (認識結果) は、テキストのコピーおよび検索が可能です。

  - ・PDF ファイル (\*.pdf)
 


元画像の上に文字認識で再現された文字色の認識結果を重ねて出力します。
  - ・PDF (透明文字) ファイル (\*.pdf)
 

元画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。元画像がそのまま PDF ファイルに再現されます。
  - ・PDF (高圧縮) ファイル (\*.pdf)
 

カラー画像やグレースケール画像のファイルサイズを小さく抑えて出力します。文字画像と背景画像を分離し、それぞれ適した圧縮率でファイルが作成されるため、文字をはっきりと表示できます。文字画像と背景画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。

- インターネットのホームページ文書に出力する場合
  - ・HTML 文書 (\*.htm)
  - ・XML 文書 (\*.xml)


※認識結果の転送は、パソコンにインストールされているアプリケーションに限り有効です。



指定したファイルが表示されます。


### [認識結果を転送]

認識結果を転送します。




① [認識結果を転送] をクリックしてオン

② [参照] をクリック



③ 転送先のアプリケーション名をクリック

④ [OK] をクリック



指定したファイル形式が表示されます。



# かんたんナビで対話しながら処理を行う

対話形式で操作を案内する「かんたんナビ」をご用意しています。


各質問に答えていけば、「かんたんナビ」が問題解決のための操作をすばやくご案内し、「かんたんナビ」ウィンドウ内から機能を直接実行することもできます。また、ウィンドウ内の関連ヘルプをクリックすると、知りたい項目の該当ヘルプが起動します。

期待した結果が得られず、お困りの際には是非お試しください。

## かんたんナビを表示する

初回起動時は、かんたんナビウィンドウが画面右端に表示されています。


かんたんナビウィンドウ



## 1 メニューを選択する

### ●表示のオン / オフ

かんたんナビは、メニューから表示 / 非表示を切り替えることができます。




① [表示] をクリック

② [かんたんナビ] ウィンドウを表示する場合はクリックしてオン、非表示の場合はクリックしてオフ


表示されているときはチェックマークがついています。

## ●形態の変更

かんたんナビウィンドウと認識結果ウィンドウの境目のバーの上でマウスの左ボタンを押したまま動かすと、ウィンドウの割合を変えることができます。




かんたんナビウィンドウのタイトルバーをマウスの左ボタンを押したまま動かすと、読取革命のメイン画面から切り離して移動させることができます。



※かんたんナビウィンドウを画面内に戻すには、かんたんナビウィンドウのタイトルバーをダブルクリックします。



かんたんナビウィンドウの並びを上下左右に変更して固定することもできます。





## 2 項目を選択する


※「かんたんナビ」は、画像入力、レイアウト認識、文字認識後に操作にそった画面に自動的に切り替わります。(入門ウィザード、またはかんたん認識処理中は除く)




「かんたんナビ」ウィンドウに表示される項目をクリックしていくと、操作手順画面や操作解説画面、またはヘルプが起動して確認したい項目の内容を表示します。

### ■「かんたんナビ」ウィンドウの詳細

※ツールバーの表示/非表示については、「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。



- ① [戻る] 直前に表示したページに戻ります。
- ② [HOME] 先頭ページに戻ります。かんたんナビで迷った場合に、先頭ページからやりなおせます。
- ③ [文字サイズ] 表示される文字サイズを指定します。デフォルトの文字サイズは、「中」です。



①▼をクリック

②いずれかを選択

選択できる文字サイズ

- ・最大
- ・大
- ・中
- ・小
- ・最小

- ④ [操作方法] かんたんナビの操作方法を表示します。

このページは空白ページです。

# 基本操作

画像を入力する .....	72	現在のページ .....	106
デジタルカメラ入力 .....	72	選択した領域 .....	106
スキャナー入力 .....	74	文字認識を行う .....	108
画像ファイルを開く .....	75	画像 / 認識結果ウィンドウを表示する .....	109
クリップボード画像の入力 .....	77	認識結果ウィンドウの表示を切り替える .....	111
画面キャプチャー入力 .....	78	テキスト表示 .....	111
PDF ファイルを解析して入力する .....	79	領域表示 .....	112
画像を表示・選択する .....	81	カラーリアル表示 .....	112
クリックで直接選択する .....	81	ハイパーチェッカー .....	112
前ページ・次ページで表示する .....	81	切り取り・コピー・貼り付けをする .....	113
ページ呼出で表示する .....	82	画像の切り取り・コピー・貼り付け .....	113
すべてのページを選択する .....	83	文字列の切り取り・コピー・貼り付け .....	114
ページを移動する .....	84	削除する .....	115
前へ・次へで移動する .....	84	領域枠を削除する .....	115
ドラッグで移動する .....	85	文字列を削除する .....	116
画像の表示倍率を変更する .....	86	半角・全角を変換する .....	117
指定倍率に変更する .....	86	修正機能で認識結果を編集する .....	118
一定倍率で拡大・縮小する .....	86	一括修正で複数の文字を一度に修正する .....	118
領域の範囲指定 .....	87	候補文字修正で1文字ずつ修正する .....	119
領域枠の設定 .....	88	検索する .....	121
領域枠の作成 .....	88	置換する .....	122
領域枠の選択 .....	89	取り消し .....	123
領域枠のサイズ変更 .....	90	保存する .....	124
領域枠の統合 .....	91	画像の保存 .....	124
領域枠の削除 .....	91	認識結果の保存 .....	125
領域枠の属性変更 .....	92	転送する .....	126
ノイズ除去 .....	95	印刷する .....	127
傾き補正 .....	96	画像の印刷 .....	127
自動傾き補正 .....	96	認識結果の印刷 .....	128
手動傾き補正 .....	97	ページを閉じる .....	129
見開き補正 .....	98		
回転 .....	100		
認識結果と文字画像の連動 .....	101		
認識結果から文字画像を表示する .....	101		
文字画像から認識結果を表示する .....	101		
操作モードの切り替え .....	102		
ドラッグモード .....	102		
領域設定モード .....	103		
消しゴムモード .....	103		
作図モード .....	103		
表編集モード .....	103		
画像の表示位置を変える .....	104		
レイアウト認識を行う .....	105		
選択したページ .....	105		

# 画像を入力する

文字認識をする画像を「読取革命」に読み込みます。

画像の読み込みには、画像ファイル、スキャナー、デジタルカメラ、クリップボード、画面キャプチャーを使用する方法があります。

## デジタルカメラ撮影ポイント

- ・内蔵ストロボはできるだけ発光させずに明るい場所で撮影しましょう。
- ・三脚などを使用して手ぶれしないようにしましょう。
- ・原稿が傾かないように原稿の真上から撮影しましょう。

## デジタルカメラから

### 直接入力するための条件

- ・デジタルカメラが DCF に準拠している。
- ・デジタルカメラ、またはメディアをパソコンに接続したとき、エクスプローラーでリムーバブルディスクと認識される。

## デジタルカメラのメディアとは

- ・スマートメディア
- ・メモリースティック
- ・コンパクトフラッシュ
- ・SD カード
- ・マイクロドライブ
- ・xD-Picture Card など

※画像が暗かったり原稿に傾きがあると認識率が低下します。

※お使いのデジタルカメラが DCF に準拠しているかはデジタルカメラの製造元に確認してください。なお、準拠していない場合は、いったんハードディスクに画像をコピーして、ファイルから入力してください。


※お使いのパソコンの OS がブリーンスツール版ではない場合、デジタルカメラとパソコンを USB 接続できないことがあります。

※既に読み込んでいる画像を残したまま次のページに画像を追加するには、[画像ファイルを追加して読み込む]のチェックボックスをクリックしてオンにします。

## デジタルカメラ入力

### 1 [デジタルカメラ入力]を選択する


※デジタルカメラをパソコンに接続します。



### 2 読み込む画像を指定する

画像の表示方法が選択できます。


[常駐タスクの設定]の詳細については次ページに記載しています。




※ FD アダプターを使用して接続した場合など、エクスプローラーでリムーバブルメディアと認識されないものは、常駐タスクで監視できません。

## ■常駐タスクの設定

「読取革命」では、デジタルカメラのメディアが接続されたことを常駐タスクで監視できます。



またはタスクトレイの  
をクリック



### 〔常に監視する〕

「読取革命」が起動していない場合でも、デジタルカメラとパソコンを接続したときに「読取革命」が起動し、「デジタルカメラ入力」ダイアログボックスが表示され、画像入力を行うことができます。

### 〔読取革命起動中に監視する〕

「読取革命」が起動しているときにデジタルカメラとパソコンを接続した場合、「デジタルカメラ入力」ダイアログボックスが表示され、画像入力を行うことができます。

### 〔監視しない〕

常に監視しません。

### 〔終了〕

常駐タスクを終了します。

## ■スタートアップの〔読取革命デジタルカメラの監視〕を追加 / 削除する

Administrator またはコンピューターの管理者権限を持つユーザーで、以下の設定を行ってください。

### 〔スタートアップに追加する〕

(例：Windows Vista の場合)

- ① Windows の〔スタート〕ボタンをクリック
- ② [すべてのプログラム]-[読取革命 Ver.12]-[読取革命デジタルカメラ監視]をクリック
- ③ 「スタートアップに登録しますか?」というダイアログボックスの〔はい〕をクリック




※名称はお使いの OS によって異なる場合があります。

### 〔スタートアップから削除する〕

- ①タスクトレイの〔読取革命デジタルカメラ監視〕アイコンをクリック
- ②〔終了〕をクリック
- ③「スタートアップの登録を解除しますか?」というダイアログボックスの〔はい〕をクリック



## 1 [スキャナー入力]を選択する



## 2 読み込みの設定を行う

解像度は 400dpi に設定することをお勧めします。

「読取革命」独自の専用ダイアログボックスを表示させることもできます。

(☞「専用ダイアログを利用する場合」基本編 P.32)

### 3 読み込みを開始する

読み込みが完了すると、画像ウィンドウに表示されます。

※パソコンやスキャナーの性能、または設定した解像度によって、読み込みに多少時間がかかる場合があります。

※スキャナー入力ダイアログボックスを閉じずに連続して読み込む場合は、「ソースの選択」ダイアログボックスで「スキャン終了後スキャンダイアログを閉じる」チェックボックスをオフにしてください。

(☞「スキャナーの設定」基本編 P.31)

## ■ 解像度

画像のきめ細かさや情報量を表現する単位です。画像の情報量はピクセル(画像を構成する点の数)で表します。ドットの数が多いほど、きめ細かく美しい画像となり、ドットの密度を表現する単位として dpi が用いられます。

※原稿をセットするときは、原稿が傾かないように注意してスキャナーにセットしてください。原稿に傾きがあると認識率が低下します。

※既に「読取革命」に画像が読み込まれている場合、スキャナーから読み込んだ画像は末尾ページ以降に追加されます。


## スキャナーが動作しない場合

ディスプレイに表示されるエラーメッセージをご確認ください。エラー・メッセージを参照して該当する項目をご覧ください。

(☞「エラー・メッセージ」基本編 P.138)

## 画像ファイルを開く


### 1 [画像ファイルを開く] を選択する



① [ファイル] をクリック

② [画像ファイルを開く] をクリック

またはツールバーの



① ▼ をクリック

② [画像ファイル] をクリック

#### 複数ファイルを指定する場合

- 離れたファイルを指定する


[Ctrl] キーを押したまま、ファイルを1つずつクリックすると、任意のファイルが選択されます。

- 連続したファイルを指定する

選択したいファイルが連続して並んでいる場合、選択したい範囲の先頭のファイルをクリックし、[Shift] キーを押したまま、選択したい範囲の最後のファイルをクリックすると、間に挟まれたファイルがすべて選択できます。

※既に読み込んでいる画像を残したまま次のページに画像を追加するには、[画像ファイルを追加して読み込む]のチェックボックスをクリックしてオンにします。

### 2 読み込む画像ファイルを指定する



① ▼ をクリックして、画像ファイルが保存されているフォルダーを選択

③ リストの中から読み込むファイル名をクリック

⑤ [開く] をクリック

④ 表示されているファイル名を確認

② ▼ をクリックして、画像ファイルの種類を選択

#### \*.xdw/\*.xbd ファイルを入力するには

\*.xdw /\*.xbd 形式のファイルを入力画像として選択するには、お使いのパソコンに富士ゼロックス社 DocuWorks 6 が別途インストールされている必要があります。

#### PDF ファイルを入力するには

複数ページの PDF ファイルは、読み込むときに「ページ指定」ダイアログボックスで読み込むページを指定できます。

「ページ指定」ダイアログボックスを表示するには、「環境設定」ダイアログボックスの [入力] タブで [ファイルごとによりページを選択するダイアログを表示する] チェックボックスをクリックしてオンにしてください。

(☞ 「[入力] タブの設定」 応用編 P.85)


#### パスワード付き PDF ファイルを入力するには

ファイルを開くためのパスワードが設定されている PDF ファイルは、パスワードを入力するためのダイアログボックスが表示されます。パスワードを入力すると、「読取革命」に読み込むことができます。

① 「パスワードの入力」ダイアログボックスに PDF ファイルを開くためのパスワードを入力します。

② [OK] をクリックします。

## ■ 「ページ指定」 ダイアログボックスの詳細



### PDF ファイル情報

ファイル名、ファイルの保存場所、ファイルのページ数を表示します。

### 読み込むページの指定

[ すべてのページ ] : すべてのページを読み込みます。

[ ページ指定 ] : ページ番号をカンマで区切り、指定します。または読み込むページの範囲をハイフン (-) で指定します。

[ 次回から表示しない (常にすべてのページを読み込む) ] : チェックボックスをクリックしてオンにすると、複数ページの PDF ファイルを読み込むときに「ページ指定」ダイアログボックスは表示されません。この場合、すべてのページを読み込みます。

## 3 実行結果

※複数の画像ファイルを読み込んだ場合、画像ウィンドウには最後に読み込んだ画像が表示されます。  
(☞「画像を表示・選択する」基本編 P.81)






## クリップボード画像の入力

「読取革命」の画像ウィンドウに表示された画像や、その他のアプリケーションで開いた画像上でコピーや切り取りした画像を取り込むことができます。

### 1 画像を切り取り（またはコピー）する


※画像の切り取り・コピーを行う場合  
(☞「画像の切り取り・コピー・貼り付け」基本編 P.113)



編集したい部分を「切り取り」または「コピー」する

※他のアプリケーションで開いている画像から切り取り・コピーした画像でもクリップボード入力が可能です。


### 2 画像の入力を実行する



①「ファイル」をクリック

②「クリップボード画像の入力」をクリック


またはツールバーの



①▼をクリック

②「クリップボード」をクリック

### 3 実行結果




「切り取り」または「コピー」した範囲が新規画像として表示されます。

## 画面キャプチャー入力

ディスプレイに表示されている画像を、範囲指定して、「読取革命」に取り込むことができます。

Web ページの取り込みを行いたい場合などに便利です。


### 1 [画面キャプチャー入力] を選択する



① [ファイル] をクリック

② [画面キャプチャー入力] をクリック

またはツールバーの



①▼をクリック


② [画面キャプチャー] をクリック

### 2 範囲指定する

※ [画面キャプチャー入力] が選択されると、「読取革命」のウィンドウは最小化されます。選択する前に不要なウィンドウはあらかじめ閉じておきましょう。


※ [画面キャプチャー入力] を中止するにはキーボードの [Esc] キーを押します。

※ Windows の [画面のプロパティ] の色数の設定によって、キャプチャーする画像のビット数が変わります。色数が 256 色に設定されている場合は 8 ビットへ、色数が 16 ビット、24 ビット、32 ビットに設定されている場合は 24 ビットの画像になります。



※ (☞「領域の範囲指定」基本編 P.87)

### 3 実行結果



# PDF ファイルを解析して入力する

読み込むファイルがテキストデータを含む PDF ファイルの場合、テキストデータを解析して認識結果を表示できます。

## 対象となる PDF ファイル

- ・「読取革命」で作成された PDF ファイル
- ・PDF1.2～1.7 の仕様に準拠し、Adobe Acrobat で作成された PDF ファイル
- ※ Adobe Acrobat 8 で保存した PDF1.7 仕様のパッケージ形式には対応していません。

## 解析可能な PDF ファイルの制限事項

- ・PDF ファイルで使用している、[圧縮方式 / カラースペース / フォント / グラフィックス]の一部の設定には対応していないため、データを取得できない場合があります。
- ・PDF ファイルに文字データが存在しない場合は、画像として入力します。「読取革命」に入力後、文字認識を行ってください。
- ・Unicode、Windows で使用できない特殊記号などの文字は対応していません。
- ・日本語、英語以外の文字は対応していません。
- ・フォームデータは読み込みできません。

## 複数の PDF ファイルを選択する場合

[Ctrl] キーを押したままファイル名をクリックします。


または、選択したい範囲の最初のファイル名をクリックし、[Shift] キーを押したまま最後のファイル名をクリックします。

※ PDF ファイル入力時の解像度は、環境設定で設定できます。設定は「環境設定」ダイアログボックスの[入力]タブで行ってください。

(☞「[入力]タブの設定」応用編 P.85)

ただし、最大原稿サイズを超えた場合は、認識可能な解像度に変更され、読み込まれます。


## 1 [PDF を解析して入力] を選択する



① [ファイル] をクリック

② [PDF を解析して入力] をクリック

## 2 解析して読み込む PDF ファイルを選択する



①▼をクリックして、PDF ファイルが保存されているフォルダーを選択

②リストの中から解析して読み込む PDF ファイル名をクリック

④ [開く] をクリック

③表示されているファイル名を確認

## 複数ページの PDF ファイルを入力するには

複数ページの PDF ファイルは、読み込むときに「ページ指定」ダイアログボックスで読み込むページを指定できます。

(☞「ページ指定ダイアログボックスの詳細」基本編 P.80)

「ページ指定」ダイアログボックスを表示するには、「環境設定」ダイアログボックスの[入力]タブで[ファイルごとによりページを選択するダイアログを表示する]チェックボックスをクリックしてオンにしてください。


(☞「[入力]タブの設定」応用編 P.85)

## パスワード付き PDF ファイルを入力するには

ファイルを開くためのパスワードが設定されている PDF ファイルは、パスワードを入力するためのダイアログボックスが表示されます。パスワードを入力すると、「読取革命」に読み込むことができます。

- ① 「パスワードの入力」ダイアログボックスに PDF ファイルを開くためのパスワードを入力します。
- ② [OK] をクリックします。

## ■ページ指定ダイアログボックスの詳細



### PDF ファイル情報

ファイル名、ファイルの保存場所、ファイルのページ数を表示します。

### 読み込むページの指定

[すべてのページ]: すべてのページを読み込みます。

[ページ指定]: ページ番号をカンマで区切り、指定します。または読み込むページの範囲をハイフン (-) で指定します。


[次回から表示しない (常にすべてのページを読み込む)]: チェックボックスをクリックしてオンにすると、複数ページの PDF ファイルを読み込むときに「ページ指定」ダイアログボックスは表示されません。この場合、すべてのページを読み込みます。

## 3 実行結果

※複数ページの PDF ファイルを読み込んだ場合、画像ウィンドウには最後に読み込んだ画像が表示されます。

(☞「画像を表示・選択する」基本編 P.81)

読み込んだ画像は、ページ (画像) ごとに一覧表示されます。



# 画像を表示・選択する

「読取革命」に入力されているページ(画像)を選択して、編集作業を行うことができます。ページはクリック、またはメニューから選択できます。


## 複数ページを指定する場合

- 離れたページを指定する  
[Ctrl] キーを押したまま、ページを1つずつクリックすると、任意のページが選択されます。
- 連続したページを指定する  
選択したいページが連続して並んでいる場合、選択したい範囲の先頭のページをクリックし、[Shift] キーを押したまま、選択したい範囲の最後のページをクリックすると、間に挟まれたページがすべて選択できます。

## クリックで直接選択する

ページ一覧ウィンドウに表示されたページ(画像)をクリックして直接選択します。


### 1 ページ一覧ウィンドウから選択する



## 前ページ・次ページで表示する

現在のページの1つ前のページと、次のページを選択できます。


### 1 [前ページ] または [次ページ] を選択する



## ページ呼出で表示する

ページ番号を指定してページ ( 画像 ) を選択します。

### 1 [ ページ呼出 ] を選択する



① [ 表示 ] をクリック


② [ ページ呼出 ] をクリック  
またはページ一覧ツールバーの

ボタンをクリック



### 2 ページを指定する

① いずれかをクリック  
してオン



② [OK] をクリック

※ [ 指定ページ ] を選択した場合は、表示するページ番号を半角数字で入力、または▲▼をクリックしてページ番号を変更してください。


※ [ 指定ページ ] に末尾ページを超えた数字を入力すると末尾ページを表示します。




## すべてのページを選択する

ページ一覧ウィンドウに表示されているすべてのページ(画像)を一度に選択します。

### 1 ページ一覧ウィンドウを選択する



### 2 メニューを選択する




① [編集] をクリック

② [すべて選択] をクリック

または、ページ一覧ウィンドウに表示されているページの上で右クリックし、メニューから[すべて選択]を選択します。

### 3 実行結果



選択されたページは背景色が変わります。

# ページを移動する

ページ一覧ウィンドウに表示されたページ(画像)は、表示順序を入れ替えることができます。

## 1 移動するページを選択する


### 複数ページを指定する場合

#### ・離れたページを指定する

[Ctrl] キーを押したまま、ページを1つずつクリックすると、任意のページが選択されます。

#### ・連続したページを指定する

選択したいページが連続して並んでいる場合、選択したい範囲の先頭のページをクリックし、[Shift] キーを押したまま、選択したい範囲の最後のページをクリックすると、間に挟まれたページがすべて選択できます。




## 前へ・次へで移動する

選択したページの表示順序が1つずつ移動します。

## 2 [前へ] または [次へ] を選択する

### ① [表示] をクリック




### ② [ページ移動] を選択

前のページへ移動する場合

### ③ [前へ] をクリック

またはページ一覧ツールバーの




ボタンをクリック

次のページへ移動する場合

### ③ [次へ] をクリック

またはページ一覧ツールバーの




ボタンをクリック




## ドラッグで移動する

ドラッグでページを移動します。

### 2 ページを移動する



### 3 実行結果



# 画像の表示倍率を変更する

画像ウィンドウに表示している画像の表示倍率を変更できます。

画像のかすれやつぶれの確認、小さい領域の編集や各種設定を手動で行う場合に、作業のしやすい表示倍率を選択できます。

変更方法には、倍率を指定する方法と一定倍率で拡大・縮小する方法の2とおりがあります。

※表示倍率の変更は、画像データ全体に対して行われます。部分的な変更はできません。

## 指定倍率に変更する

### 1 倍率を選択する

① [表示] をクリック

② [表示倍率] を選択

③ いずれかの倍率を選択

または標準ツールバーの

① ▼をクリック

② いずれかの倍率を選択

または

2 ~ 400 の数値を半角で入力し [Enter] キーを押す (%は入力不要)

## 一定倍率で拡大・縮小する

※表示倍率に関する設定は[環境設定]-[表示]タブで行うことができます。

(☞「[表示] タブの設定」応用編 P.80)

### 1 拡大または縮小を選択する

① [表示] をクリック

拡大して表示する場合

② [拡大] をクリック

または標準ツールバーの

ボタンをクリック

縮小して表示する場合

③ [縮小] をクリック

または標準ツールバーの


ボタンをクリック

# 領域の範囲指定

範囲指定をして、画像の部分的な修正（消去・色の反転・トリミング・ノイズ除去・長方形化・カラードロップアウト）を行うことができます。なお、回転・傾き補正・上下反転・左右反転・傾斜・リサイズ・シャープネス・エッジ強調・減色・明るさ・コントラスト・ガンマ補正・カラーフィルターは、画像全体に対して実行されますので、範囲指定は必要ありません。

領域設定モード

## 1 領域設定モードにする



① [編集] を  
クリック


② [領域設定モード]  
をクリック

または標準ツールバーの


ボタンをクリック

## 2 範囲指定する

※画像全体を選択したい場合は、画像ウィンドウをクリックして、[編集]メニューの[すべて選択]を実行してください。



① 画像ウィンドウで、範囲指定  
したい部分の角にマウスポイン  
ターを合わせ、マウスの左ボタ  
ンを押す



② 左ボタンを押したままマウス  
を移動させ、範囲指定したい部  
分を枠で囲む

③ マウスの左ボタンを離す

# 領域枠の設定

複雑なレイアウトの原稿は、手動で領域設定を行うことができます。また、誤った認識をした領域枠の属性を変更して、認識実行前に正しい属性に手動で設定します。


※領域枠とは、認識させる範囲を指定するものです。

領域設定モード

## 領域枠の作成

認識させる範囲を、範囲指定する要領で作成します。

### 1 範囲指定する



※ (☞「領域の範囲指定」基本編 P.87)

### 2 領域として確定する

※ここで設定した領域の属性は「属性変更」ダイアログボックスで設定された規定値（領域設定や領域統合を行ったときに用いられる属性）が反映されます。

「領域属性」で「自動判定」が選択されている場合は、属性は自動で判定されます。

※領域の属性を変更する

(☞「領域枠の属性変更」基本編 P.92)

※領域を削除する

(☞「領域枠の削除」基本編 P.91)



① [領域] をクリック

② [設定] をクリック


または標準ツールバーの



ボタンをクリック

または、範囲指定をして、画像ウィンドウ上の領域外をクリックします。

### 3 実行結果



[領域設定枠]が表示されます。領域枠が太くなり、枠上に■が表示されます。

## 領域枠の選択

領域を確定したあとの領域の属性・サイズ変更や、領域を限定した文字認識をさせるには領域を選択しておく必要があります。選択方法には、クリックによる選択と範囲指定による選択の2とおりがあります。

### クリックによる選択

#### 1 クリックで選択する

##### 複数の領域を選択する場合

2つ目以降の領域を選択するには [Shift] キーを押したまま別の領域枠をクリックします。


または、1つのときと同様に、選択したい複数の領域を1つの枠で囲んでください。

##### すべての領域を一度に選択する場合


画像ウィンドウをクリックして、[編集] メニューの[すべて選択]を実行します。

##### 選択を解除する場合

画像ウィンドウ上の領域外をクリックします。複数の領域を選択していて、1つだけ解除したい場合は、[Shift] キーを押したまま、解除したい領域の内側をクリックします。




マウスの左ボタンで領域内をクリック




選択されると、領域枠が太くなり、枠上に■が表示されます。

### 範囲指定による選択

#### 1 範囲指定で選択する



①マウスの左ボタンを押したまま領域を枠で囲む




②マウスの左ボタンを離す

選択されると、領域枠が太くなり、枠上に■が表示されます。


## 領域枠のサイズ変更

指定した領域枠のサイズを変更します。

### 1 領域を選択する




### 2 サイズ変更の方向を決める



※縦のサイズを変える場合は「上」または「下」の■に  
横のサイズを変える場合は「左」または「右」の■に  
縦横を同時に変える場合は四隅のいずれかの■に合わせてください。

### 3 サイズを変える



※領域サイズの変更は、1 領域ごとに行ってください。複数領域を選択しても、同時に変更は行えません。

※サイズ変更した領域の認識結果は削除されます。再度、文字認識を実行してください。


※領域枠を移動させるには、領域枠の■以外の場所にマウスポインターを合わせ、ドラッグします。

※操作を取り消すには  
(☞「取り消し」基本編 P.123)

## 領域枠の統合

複数の領域枠を1つにまとめます。

### 1 2つ以上の領域を選択する



[Shift] キーを押したまま各領域をクリック  
または、領域枠を範囲選択し複数選択

### 2 統合する



① [領域] をクリック

② [統合] をクリック


または標準ツールバーの



ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。

### 3 実行結果



2つの領域が1つの領域に統合されます。

※統合された領域の属性は、選択した領域の中でもっとも読取順序が早い値の領域属性を継承します。統合後の属性は変更できます。

(☞「領域枠の属性変更」基本編 P.92)

※統合された領域の認識結果は削除されます。  
再度、文字認識を実行してください。


※操作を取り消すには

(☞「取り消し」基本編 P.123)

## 領域枠の削除

指定した領域枠を削除します。

### 1 領域を選択する



マウスで領域内をクリック

### 2 削除する



① [編集] をクリック

② [削除] をクリック

または、[Delete] キーを押します。

※削除された領域の認識結果は、削除されます。

※操作を取り消すには


(☞「取り消し」基本編 P.123)



## 領域枠の属性変更

指定した領域枠の属性を変更します。


### 1 領域を選択する



領域内をクリック

### 2 [属性変更] を選択する

※領域の属性を変更せずに、規定値だけを変更したい場合、領域の外側をダブルクリックして「属性変更」ダイアログボックスを開き、設定を行ってください。



① [領域] をクリック

② [属性変更] をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。

### 3 設定を変更する

#### ■ [規定値として設定]


チェックボックスをクリックし、オンにして設定を終了すると、新しい設定を規定値として登録します。

#### ■ [単語辞書と照合する]

チェックボックスをクリックしてオンにすると、単語辞書を参照しながら文字認識が行われます。頻繁に出てくる単語を単語辞書に登録しておくと認識率が向上します。

#### ■ [変換] タブ

認識結果のスタイル (改行・空白・全角 / 半角など) の設定を行うことができます。  
(☞「[変換] タブの詳細」基本編 P.94)




① 各グループの項目についていずれか1つのラジオボタンをクリック

② [OK] をクリック

※ [領域属性] - [自動判定] を選択すると、範囲指定した領域の属性が自動判定されます。



## ■ [認識] タブの詳細



※文字認識の対象は[文字]、[表]、[手書き]領域です。

### 英文書の場合

認識モードを[英語]にしてください。  
[英語]を選択すると、英文書専用の文字認識が行われるため、[日本語]の場合よりも認識率が向上します。  
認識モードを[英語]にした場合、文字種、文字方向は指定できません。

### 日英混合文書の場合

認識モードを[日本語]にしてください。

※[自動判定]では、手書き文字を[手書き]の属性として認識できません。

### 領域属性

各ラジオボタンを選択して、領域枠内の認識対象の属性を設定します。

[自動判定]: レイアウト認識で得られた領域属性を採用し、文字認識を行います。規定値は[自動判定]になっています。既存の領域の属性は、[自動判定]に変更できません。

[文字]: 文字領域として、認識を行います。

[表]: 表領域として、認識を行います。

[画像]: 画像領域として、認識を行います。

[図形]: 直線や点、円などで構成されている領域として、認識を行います。

[手書き]: 1行の手書き文字範囲を選択して、文字認識を行います。  
読み込んだ画像に手書き文字が含まれている場合に使用できます。

※ただし、認識可能な文字種は、アルファベット・数字・記号となります。

### 認識モード

各ラジオボタンを選択して、認識するモードを設定します。

[日本語]: 日本語領域として、文字認識を行います。

[英語]: 英語領域として、文字認識を行います。

### 文字種

各チェックボックスを選択して、認識する文字の種類を限定します。

[ひらがな]: ひらがなの領域として、文字認識を行います。

[カタカナ]: カタカナの領域として、文字認識を行います。

[漢字]: 漢字の領域として、文字認識を行います。

[アルファベット]: アルファベットの領域として、文字認識を行います。

[数字]: 数字の領域として、文字認識を行います。

[記号]: 記号の領域として、文字認識を行います。

[ユーザー定義]: 任意の全角文字を定義して、文字認識を行います。

### 文字方向

各ラジオボタンを選択して、認識する文字方向(横書き/縦書き)を指定します。

[自動判定]: レイアウト認識で得られた領域枠内の文字方向を採用し、文字認識を行います。

[横書き]: 横書きの文書として、文字認識を行います。

[縦書き]: 縦書きの文書として、文字認識を行います。

### 読取順序

選択した領域の読取順序を変更します。

▲▼をクリックして変更するか、数字を入力して読取順序を変更します。

※全領域の読取順序を変更するには  
(☞「読取順序の変更」応用編 P.28)

## 改行の例

### 原文

今日は良い  
天気だ。  
散歩にでも  
行こう。

### [ 行毎 ]

今日は良い  
天気だ。  
散歩にでも  
行こう。

### [ なし ]

今日は良い天気だ。散歩にでも行こう。

### [ 自動判定 ]

今日は良い天気だ。  
散歩にでも行こう。

※認識結果ウィンドウの幅が狭いと、見  
かけ上、設定とは異なるところで次の  
行へ送られることがあります。幅の調  
整をしてください。

## 空白 ( 先頭 ) の例

原文 \_\_今日は良い天気だ。

[ あり ]\_今日は良い天気だ。

[ なし ]今日は良い天気だ。

## 空白 ( 文字間 ) の例

原文 A\_B\_C

[ あり ]A\_B\_C

[ なし ]ABC

## 原稿どおりにしたい場合の設定例

[ 改行 ] → 行毎

[ 空白 ( 先頭・文字間 ) ] → なし

[ アルファベット・数字・記号・カタカナ ]  
→ 自動判定

## 文書サイズを小さくしたい場合の設定例

[ 改行 ] → なし

[ 空白 ( 先頭・文字間 ) ] → なし

[ アルファベット・数字・記号・カタカナ ]  
→ 半角


## 英文書の設定例

[ 改行 ] → 自動判定

[ 空白 ( 先頭・文字間 ) ] → なし

[ アルファベット・数字・記号・カタカナ ]  
→ 自動判定

## ■ [ 変換 ] タブの詳細



### 改行

改行の設定を行います。

[ 行毎 ] : 行ごとに改行します。

[ なし ] : 改行しません。

[ 自動判定 ] : 行ごとに改行の必要性を自動判定します。

### 空白 ( 先頭 )

行頭に空白を挿入する設定を行います。

[ あり ] : 行頭に空白を挿入します。

[ なし ] : 行頭に空白を挿入しません。

### 空白 ( 文字間 )

文字間に空白を挿入する設定を行います。

[ あり ] : 文字間に空白を挿入します。

[ なし ] : 文字間に空白を挿入しません。

### アルファベット

アルファベットの表示を全角 / 半角に設定します。

[ 全角 ] : アルファベットをすべて全角にします。

[ 半角 ] : アルファベットをすべて半角にします。

[ 自動判定 ] : 画像での大きさを見て、全角か半角かを自動判定します。

### 数字

数字の表示を全角 / 半角に設定します。

[ 全角 ] : 数字をすべて全角にします。

[ 半角 ] : 数字をすべて半角にします。

[ 自動判定 ] : 画像での大きさを見て、全角か半角かを自動判定します。

### 記号

記号の表示を全角 / 半角に設定します。

[ 全角 ] : 記号をすべて全角にします。

[ 半角 ] : 記号をすべて半角にします。

[ 自動判定 ] : 画像での大きさを見て、全角か半角かを自動判定します。

### カタカナ

カタカナの表示を全角 / 半角に設定します。

[ 全角 ] : カタカナをすべて全角にします。

[ 半角 ] : カタカナをすべて半角にします。

[ 自動判定 ] : 画像での大きさを見て、全角か半角かを自動判定します。

# ノイズ除去

白黒画像(2値画像)の範囲指定を行った部分からノイズ(黒点状の汚れ)が除去されます。ノイズは、認識率を低下させる大きな原因の1つです。ノイズ除去を行ってから文字認識を実行されることをお勧めします。

## 1 ノイズ除去する部分を範囲指定する

領域設定モード

### ■ 作り方 ■

#### 1. 大きめの鍋に塩を加えたたっぷり

ノイズ除去を行う部分を範囲指定

※(☞「領域の範囲指定」基本編 P.87)


## 2 除去するノイズの大きさを選択する

※ツールバーのボタンには、前回選択した機能を示すアイコンが前面に表示されます。同じ操作を行う場合は、ボタン部分をクリックするだけで前回と同じ操作を実行できます。


※除去される必要がない部分まで除去されてしまった場合は、すぐに[取り消し]を実行し、除去するノイズの大きさを変更して再度ノイズ除去を実行してください。

① [画像] をクリック

② [ノイズ除去] を選択




③ いずれかを選択



または画像編集ツールバーの

① ▼をクリック



② いずれかを選択

## 3 実行結果

### ■ 作り方 ■

#### 1. 大きめの鍋に塩を加えたたっぷり

範囲指定した領域内のノイズが除去されます。

※操作を取り消すには  
(☞「取り消し」基本編 P.123)

※範囲指定を行わずに実行した場合は、画像全体に対して実行されます。

# 傾き補正

画像ウィンドウに表示された画像に対して、自動的に傾斜角度を検出し傾き補正を行います。また、傾き補正は手動でも行えます。

画像が見開きページの場合は、左右のページごとに自動・手動で傾きを補正できます。

※ 45 度以上傾いている画像は傾き補正できません。画像を [回転] させたあとで、傾き補正を実行してください。  
(☞「回転」基本編 P.100)

※ ツールバーのボタンには、前回選択した機能を示すアイコンが前面に表示されます。同じ操作を行う場合は、ボタン部分をクリックするだけで前回と同じ操作を実行できます。

## [自動] 傾き補正を中止する場合

実行中にステータスバーの [中止] をクリックすると [傾き補正] を中止し、補正開始前の状態に戻ります。


※ 操作を取り消すには

(☞「取り消し」基本編 P.123)

## 1 メニューを選択する

① [画像] をクリック

② [傾き補正] を選択



③ いずれかを選択



または画像編集ツールバーの


① ▼ をクリック

② いずれかを選択



## 自動傾き補正

## 2 実行結果



傾きが自動で補正されます。

## 手動傾き補正

傾き角度調整スライダーを操作して、画像の傾きを補正します。

### 2 傾き角度を調整する

#### ■ [表示倍率]

画像の拡大表示、または縮小表示ができます。

#### ■ [グリッド]

[グリッド]のチェックボックスをクリックしてオンにすると、グリッド線に画像を合わせて水平な位置を確認できます。

#### ■ [傾き角度]

[傾き角度]のスライダーを左右に動かし、傾きを補正できます。

または、[-]/[+]をクリック、[傾き角度]のテキストボックスに直接入力できます。(-45.0 ~ +45.0 度までの数値)




① 傾き角度調整スライダーを移動

② [実行] をクリック

### 3 実行結果

※操作を取り消すには  
(☞ 「取り消し」 基本編 P.123)



設定した角度に補正されます。

## 見開き補正

ページの境目を指定し、画像を見開きの形で傾き補正します。[自動]と[手動]の2とおりが用意されています。

### 自動補正


ページの境目を指定し、[自動]をクリックすると、左右ページの傾き補正が同時に行われます。

## 2 [自動]を選択する

※操作を取り消すには

(☞「取り消し」基本編 P.123)



マウスポインターをバーに合わせると、マウスポインターの形状が“”に変わります。


①マウスで左右のページの境目を指定


②[自動]をクリック

### 手動補正

ページの境目を指定し、[手動]ボタンをクリックすると、「見開き補正 (手動)」ダイアログボックスが表示されます。左右のページの傾き角度を手動で設定できます。

## 2 [手動]を選択する



マウスポインターをバーに合わせると、マウスポインターの形状が“”に変わります。

①マウスで左右のページの境目を指定

②[手動]をクリック

### 3 傾き角度を調整する

#### ■ [表示倍率]

画像の拡大表示、または縮小表示ができます。


#### ■ [グリッド]

[グリッド]のチェックボックスをクリックしてオンにすると、グリッド線に画像を合わせて水平な位置を確認できます。

#### ■ [傾き角度]

[傾き角度]のスライダーを左右に動かし、傾きを補正できます。

または、[-]/[+]をクリック、[傾き角度]のテキストボックスに直接入力できます。  
(-45.0 ~ +45.0 度までの数値)



① 傾き角度調整スライダーを移動

② [実行] をクリック

### 4 実行結果


#### 傾き補正機能だけでは正確な 方向に修正できない場合

① 横書き文書を縦方向に読み込んだ場合

② 縦書き文書を横方向に読み込んだ場合

上記の条件の画像の場合は、補正実行後、  
[回転]を行ってください。

(☞「回転」基本編 P.100)



左右のページがそれぞれ  
補正されます。

※操作を取り消すには

(☞「取り消し」基本編 P.123)



# 回転

画像ウィンドウに表示された画像の向きを変更します。


認識は画面に表示されている文字方向に対して行いますので、画像ウィンドウに表示された画像が回転している場合は文字認識できません。画像の向きが正常となるように回転させてください。

## 1 回転角度を選択する

※ツールバーのボタンには、前回選択した機能を示すアイコンが前面に表示されます。同じ操作を行う場合は、ボタン部分をクリックするだけで前回と同じ操作を実行できます。

※画像の回転は、画像全体に対して行われます。部分的な回転はできません。

※操作を取り消すには  
(☞「取り消し」基本編 P.123)





# 認識結果と文字画像の連動

認識結果の文字を選択すると、それに対応する文字画像が反転して表示されます。また、文字画像を選択すると、それに対応する認識結果の文字が反転して表示されます。選択した箇所が互いに文字画像と認識結果のどの部分に該当するかを知るのに便利です。

## 認識結果から文字画像を表示する


### 1 認識結果より文字を指定する

#### 画像が見えにくい場合

画像ウィンドウの表示倍率を変更して見やすくできます。

(☞「画像の表示倍率を変更する」基本編 P.86)


(☞「[表示] タブの設定」応用編 P.80)



## 文字画像から認識結果を表示する

領域設定モード


### 1 文字画像を指定する



# 操作モードの切り替え

「読取革命」の画像ウィンドウには5つの操作モードがあります。使用する機能に応じて操作モードの切り替え作業を行ってください。

## 1 操作モードを選択する



① [編集] をクリック

画像の表示位置を変更する場合

② [ドラッグモード] をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

領域設定を行う場合

② [領域設定モード] をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

消しゴムをかける場合

② [消しゴムモード] をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

作図を行う場合

② [作図モード] をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

表領域の編集を行う場合

② [表編集モード] をクリック


または標準ツールバーの



ボタンをクリック

## ドラッグモード

ドラッグモードでは、画像を上下左右にスクロールさせることができます。




画像ウィンドウにマウスポインターを移動すると、マウスポインターの形状が「手」に変わります。

※ドラッグモードの詳細については「画像の表示位置を変える」基本編 P.104 を参照してください。

## 領域設定モード


画像の編集操作や、レイアウト枠を選択する場合は領域設定モードで行います。



※領域設定モードの詳細については「領域枠の設定」基本編 P.88、「領域の範囲指定」基本編 P.87 を参照してください。

## 消しゴムモード


画像内の黒点や汚れを、実際に消しゴムを使うようにして消去できます。



※消しゴムモードの詳細については「消しゴム」応用編 P.42 を参照してください。

## 作図モード


画像領域内に作図を行う場合に選択します。



※作図モードの詳細については「作図」応用編 P.62 を参照してください。

## 表編集モード

表領域の詳細設定を行う場合に選択します。罫線の追加や消去、セルごとの属性変更が行えます。画像ウィンドウ内に表属性の領域枠がある場合に選択できます。



※表編集モードの詳細については「表を編集する」応用編 P.12 を参照してください。


# 画像の表示位置を変える

ドラッグモードを選択し、マウスポインターが手の形になっているとき、マウスの左ボタンを押したまま上下左右にスクロールすることで画像の移動が行えます。

※画像全体が表示されているときは、スクロールできません。

ドラッグモード

## 1 メニューを選択する



① [編集] をクリック


② [ドラッグモード] をクリック

または標準ツールバーの




ボタンをクリック


## 2 画像を動かす




画像ウィンドウにマウスポインターを移動すると、マウスポインターの形状が“手”に変わります。



① マウスの左ボタンを押す



② 左ボタンを押したまま (ゲージのまま) 画像を動かしたい方向へマウスを動かす



③ マウスの左ボタンを離す

# レイアウト認識を行う

入力された画像に対して、文字・表・画像・図形の属性を判定し、領域の設定を行います。領域の設定は、自動でも手動でも設定できます。

※レイアウト認識を行うときの領域属性の設定については、「領域枠の属性変更」基本編 P.92 を参照してください。

## 複数ページを指定する場合

- ・離れたページを指定する  
[Ctrl] キーを押したまま、ファイルを1つずつクリックすると、任意のファイルが選択されます。
- ・連続したページを指定する  
選択したいファイルが連続して並んでいる場合、選択したい範囲の最初のページをクリックし、[Shift] キーを押したまま、選択したい範囲の最後のページをクリックすると、間に挟まれたページがすべて選択できます。

※ツールバーのボタンには、前回選択した機能を示すアイコンが前面に表示されます。同じ操作を行う場合は、ボタン部分をクリックするだけで前回と同じ操作を実行できます。

※文字領域と画像領域が重なっていると正しくレイアウト認識できません。画像領域と重なっている文字領域は、手動で領域を設定することで認識できます。


※領域の色と属性の対応は、「環境設定」ダイアログボックスで確認・変更できます。  
(☞「[一般] タブの設定」応用編 P.79)

※読取順序は「環境設定」ダイアログボックスで表示 / 非表示を設定できます。  
(☞「[一般] タブの設定」応用編 P.79)


## 選択したページ

ページ一覧ウィンドウで選択されているページ(画像)に対して、レイアウト認識が実行されます。

### 1 ページを選択する



### 2 [選択したページ] を選択する



### 3 実行結果

ページ一覧ウィンドウで選択されたページがレイアウト認識されます。レイアウト認識後は領域枠が表示され、領域枠は文字や画像・図形・表などの属性ごとに色分けされ、それぞれに読取順序が設定されます。

※読取順序は [領域]-[読取順序変更] で変更できます。


(☞「読取順序の変更」応用編 P.28)

## 現在のページ

画像ウィンドウに表示されているページ(画像)に対して、レイアウト認識が実行されます。

### 1 [現在のページ] を選択する

① [認識] を  
クリック




② [レイアウト  
認識] を選択

③ [現在のページ]  
をクリック

またはツールバーの

①▼をクリック



② [現在のページ]  
をクリック

※ツールバーのボタンには、前回選択した機能を示すアイコンが前面に表示されます。同じ操作を行う場合は、ボタン部分をクリックするだけで前回と同じ操作を実行できます。

※文字領域と画像領域が重なっていると正しくレイアウト認識できません。画像領域と重なっている文字領域は、手動で領域を設定することで認識できます。

※領域の色と属性の対応は、「環境設定」ダイアログボックスで確認 / 変更できます。  
(☞「[一般] タブの設定」応用編 P.79)

※読取順序は「環境設定」ダイアログボックスで表示 / 非表示を設定できます。  
(☞「[一般] タブの設定」応用編 P.79)

### 2 実行結果


画像ウィンドウに表示されたページがレイアウト認識され、領域枠が表示されます。領域枠は文字や画像・図形・表などの属性ごとに色分けがなされ、それぞれに読取順序が設定されます。

※読取順序は [領域]-[読取順序変更] で変更できます。  
(☞「読取順序の変更」応用編 P.28)

## 選択した領域

画像ウィンドウに表示されたページ内で、範囲指定した領域、または選択した1つの領域枠を対象としてレイアウト認識が実行されます。

### 1 範囲指定する




画像ウィンドウ内で  
範囲指定する

または領域枠を1つ  
選択する



## 2


① [認識] を  
クリック



② [レイアウト  
認識] を選択

③ [選択した領域] を  
クリック

またはツールバーの



②[選択した領域]  
をクリック


## 3

## 読取順序

指定した範囲内に、既に領域枠が存在する状態で[選択した領域]を実行した場合、読取順序が変更される場合があります。また、画像ウィンドウに、既に領域枠が存在し、領域枠を含まない範囲を指定した場合は、読取順序の最後に追加されます。

※読取順序は[領域]-[読取順序変更]で  
変更できます。

(☞「読取順序の変更」応用編 P.28)



画像ウィンドウに表示されたページがレイアウト認識され、領域枠が表示されます。領域枠は文字や画像・図形・表などの属性ごとに色分けがなされ、それぞれに読取順序が設定されます。


# 文字認識を行う

入力された画像に対して文字領域・表領域内の文字・図形領域を認識します。  
ページ一覧ウィンドウで選択されたページ(画像)に対して実行されます。

※ツールバーのボタンには、前回選択した機能を示すアイコンが前面に表示されます。同じ操作を行う場合は、ボタン部分をクリックするだけで前回と同じ操作を実行できます。

## 1 文字認識を実行する

① [認識] を  
クリック



② [文字認識]  
を選択

③ いずれかを選択

選択したページ:

ページ一覧ウィンドウで選択されている画像を認識します。

現在のページ:

画像ウィンドウに表示されている画像を認識します。

選択した領域:

選択した領域だけを認識します。

またはツールバーの



④ ▼をクリック


⑤ いずれかを選択

## 2 実行結果

### ■認識対象文字サイズ

認識の対象となる文字サイズは、6 ~ 60 ポイントです(400dpiの場合)。文字サイズが認識対象外の場合、正しく認識されないことがあります。

※レイアウト認識、または領域設定が行われていない場合は、自動的にレイアウト認識したあとに全領域が文字認識されます。



※認識結果の表示方法は4とおりあります。用途に合わせて表示を切り替え、効率よく操作を行ってください。

(「認識結果ウィンドウの表示を切り替える」基本編 P111)




# 画像 / 認識結果ウィンドウを表示する

画像ウィンドウと認識結果ウィンドウを任意に切り替えて画面に表示させることができます。

※ただし、認識結果がハイパーチェッカーの場合は、この機能は無効となります。

## 1 メニューを選択する



① [表示] をクリック

② [画像と認識結果ウィンドウ] を選択

画像ウィンドウと認識結果ウィンドウを表示する場合

③ [画像と認識結果を表示] をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

画像ウィンドウを表示する場合

④ [画像を表示] をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

認識結果ウィンドウを表示する場合

⑤ [認識結果を表示] をクリック

または標準ツールバーの




ボタンをクリック

## 2 実行結果


※認識結果の表示方法は、変更できます。  
(☞「認識結果ウィンドウの表示を切り替える」基本編 P.111)

■ [画像と認識結果を表示] を選択した場合


画像ウィンドウと認識結果ウィンドウを表示します。



- [画像を表示] を選択した場合  
画像ウィンドウだけを表示します。



- [認識結果を表示] を選択した場合  
認識結果ウィンドウだけを表示します。



# 認識結果ウィンドウの表示を切り替える


認識結果ウィンドウでの表示を [テキスト表示]、[領域表示]、[カラーリアル表示]、[ハイパーチェッカー] から選択できます。

## 認識結果ウィンドウの表示

4つの表示形式から選択できます。

- ・ [テキスト表示] 文字だけを表示
- ・ [領域表示] レイアウトを表現
- ・ [カラーリアル表示] 画像を忠実に表現
- ・ [ハイパーチェッカー] 認識結果を画像のすぐ下に1行ずつ表示

## 1 メニューを選択する



① [表示] をクリック

テキストだけを表示する場合

② [テキスト表示] をクリック

または認識結果編集ツールバーの

ボタンをクリック

領域枠ごとに表示する場合

② [領域表示] をクリック

または認識結果編集ツールバーの

ボタンをクリック

領域枠の背面も含めてすべて表示する場合

② [カラーリアル表示] をクリック

または認識結果編集ツールバーの

ボタンをクリック

認識結果と画像を見比べたい場合

② [ハイパーチェッカー] をクリック

または認識結果編集ツールバーの

ボタンをクリック


## 2 切り替え結果

### テキスト表示

認識結果の文字だけを表示します。

※ [テキスト表示] の場合、認識結果ウィンドウの表示倍率は変更できません。)

※ [テキスト表示] の場合、認識結果文字列のフォント名・文字サイズ・文字色を変更できます。  
(☞「フォントの設定」応用編 P.27)



[カラーリアル表示] から [テキスト表示] に変更されます。

※ [領域表示] の場合、認識結果ウィンドウの表示倍率は、2～400%まで設定できます。(☞「[表示] タブの設定」応用編 P.80)

※ [領域表示] の場合、認識結果文字列のフォント名・文字サイズ・文字色・行間・文字間を変更できます。フォントを設定することで認識結果を読み込んだ画像により近づけることができます。(☞「フォントの設定」応用編 P.27)

※ [カラーリアル表示] の場合、認識結果ウィンドウの表示倍率は、2～400%まで設定できます。(☞「[表示] タブの設定」応用編 P.80)


※ [カラーリアル表示] の場合、認識結果文字列のフォント名・文字サイズ・文字色・行間・文字間を変更できます。フォントを設定することで認識結果を読み込んだ画像により近づけることができます。(☞「フォントの設定」応用編 P.27)

※ [ハイパーチェッカー] の場合、認識結果ウィンドウの表示倍率は変更できません。

※ [ハイパーチェッカー] の場合、認識結果文字列のフォント名・文字サイズを変更できます。(☞「フォントの設定」応用編 P.27)

## 領域表示


縦書き・横書きなどのレイアウトが反映されます。  
バックグラウンド(背景など)は表示されません。



[テキスト表示] から [領域表示] に変更されます。

## カラーリアル表示


縦書き・横書きなどのレイアウトが反映され、カラー画像などではバックグラウンド(背景など)が表示されます。  
認識結果を読み込んだ画像に近い形で見るすることができます。



[領域表示] から [カラーリアル表示] に変更されます。

## ハイパーチェッカー

画像と認識結果が1行ずつ表示されます。画像と認識結果を比較しながら編集するときに便利です。この表示の場合、改行を入力できません。



[カラーリアル表示] から [ハイパーチェッカー] に変更されます。


# 切り取り・コピー・貼り付けをする

画像ウィンドウや認識結果ウィンドウに表示された画像や文字列は、切り取り、コピー、貼り付けが行えます。

## 画像の切り取り・コピー・貼り付け

領域設定モード

### 1 領域を設定する



画像ウィンドウ上でマウスの左ボタンを押したまま、画像領域を指定する

### 2 メニューを選択する

#### 切り取りとコピーの違い

■切り取りを選択した場合、指定した領域が切り取られ、クリップボードにコピーされます。

(切り取りの実行結果)

スパゲティー	300g
赤唐辛子	5本
にんにく	2片

■コピーを選択した場合、指定した領域は切り取られず、クリップボードにコピーされます。

(コピーの実行結果)

材料 (4人分)	
スパゲティー	300g
赤唐辛子	5本
にんにく	2片

※「読取革命」以外の画像編集ソフトウェアで、切り取り、コピーされたクリップボード画像も、新規画像として「読取革命」に入力できます。

① [編集] をクリック

切り取る場合

② [切り取り] をクリック

または標準ツールバーの

ボタンをクリック

コピーする場合

② [コピー] をクリック

または標準ツールバーの

ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。

### 3 貼り付けを実行する

① [編集] をクリック

② [貼り付け] をクリック

新規画像としてページ一覧ウィンドウに表示されます。

※「貼り付け」を行った場合、「解像度設定」ダイアログボックスが表示されます。  
(「解像度の設定」応用編 P.26)

## 1 切り取る文字を指定する

こくと唐辛子のシンプルパスタ〜

シンプルを覚えておけば、パスタのバージョンがひろがります。

認識結果ウィンドウで、コピー、または切り取りたい文字の前でマウスの左ボタンをクリックしたままドラッグ

### 切り取りとコピーの違い

■切り取りを選択した場合、選択した文字列が切り取られ、クリップボードにコピーされます。  
(切り取りの実行結果)

こくとシンプルパスタ〜

シンプルを覚えておけば、唐辛子のパ

■コピーを選択した場合、選択した文字列は切り取られず、クリップボードにコピーされます。  
(コピーの実行結果)

こくと唐辛子のシンプルパスタ〜

シンプルを覚えておけば、唐辛子のパ

### 文字列をキー操作で編集するには

各項目に入力された文字列は、対象となる文字列を範囲選択して、以下の方法で編集できます。

#### 【文字列の削除】

[Delete] キーまたは [BackSpace] キーを押す。

#### 【文字列の切り取り】

[Ctrl]+[X] キーを押す。

#### 【文字列のコピー】

[Ctrl]+[C] キーを押す。

#### 【文字列の貼り付け】

[Ctrl]+[V] キーを押す。

## 2 文字列を切り取る

① [編集] をクリック

切り取る場合

② [切り取り] をクリック

または標準ツールバーの

ボタンをクリック

コピーする場合

② [コピー] をクリック

または標準ツールバーの

ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。

## 3 貼り付け先を選択し、実行する

① [編集] をクリック

② [貼り付け] をクリック

コピーした場合は、指定した [唐辛子] という文字列はそのまま表示され、切り取りを行った場合は、[唐辛子] の文字列が切り取られます。



# 削除する


画像ウィンドウに表示された領域枠や、認識結果ウィンドウの文字列を削除します。

※ページ一覧ウィンドウに表示されたページ(画像)を「読取革命」から削除するには「ページを閉じる」基本編 P.129 を参照してください。

## 領域枠を削除する

領域設定モード


### 1 領域枠を選択する



### 2 [削除] を選択する

※操作を取り消すには  
(☞「取り消し」基本編 P.123)

① [編集] を  
クリック



② [削除] を  
クリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。

※削除対象の領域枠に認識結果がある場合は確認のダイアログボックスが表示されます。



③ 認識結果が不要な場  
合は [OK] をクリック

## 文字列を削除する


### 1 削除する文字を指定する

こくと唐辛子のシンプルパスタ～  
レシピを覚えておけば、パスタのバ  
ンションがひろがります。

認識結果ウィンドウで、削除したい文字の前でマウスの左ボタンをクリックしたままドラッグする

### 2 [削除] を選択する

① [編集] を  
クリック



② [削除] を  
クリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。

### 3 実行結果

こくとシンプルパスタ～  
レシピを覚えておけば、パスタのバ  
ンションがひろがります。

[唐辛子]の文字列が削除されます。

※操作を取り消すには  
(☞「取り消し」基本編 P.123)



# 半角・全角を変換する


選択された文字列に対して、半角や全角文字に変換できます。変換対象となる文字列は、アルファベット・数字・記号(一部)・カタカナとなります。

## 1 文字列を選択する

1. 大きめの鍋に塩を加えたたっ。
2. フライパンにオリーブオイル、小口
3. にんにくの香りができたら

文字列を選択

## 2 メニューを選択する



① [結果] をクリック

半角から全角へ変換する場合

② [半角→全角変換] をクリック  
または認識結果編集ツールバーの



ボタンをクリック

全角から半角へ変換する場合

② [全角→半角変換] をクリック  
または認識結果編集ツールバーの



ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。

## 3 実行結果

### ■半角→全角変換を実行した場合

1. 大きめの鍋に塩を加えたたっ。
2. フライパンにオリーブオイル
3. にんにくの香りができたら

### ■全角→半角変換を実行した場合

1. 大きめの鍋に塩を加えたたっ。
2. フライパンにオリーブオイル、小口切にし
3. にんにくの香りができたら、

選択された文字列内の対象文字は、全角、または半角文字に変換されます。

# 修正機能で認識結果を編集する

「読取革命」には、認識結果の文字列に対して自動で文字を修正する「一括修正」や「候補文字修正」があります。

## 【一括修正】と【文字列の置換】の違い

### ■【一括修正】

「読取革命」の認識結果を対象にして修正を行います。修正対象の文字画像と認識結果を確認しながら修正できます。固有名詞や旧字体など、認識結果からだけでは、正しいか正しくないか判断しにくい文字を含んでいる場合には【一括修正】で修正することをお勧めします。

既に一括修正で修正された文字や、キーボードから直接入力された文字は【一括修正】の対象になりません。【文字列の置換】を行ってください。

### ■【文字列の置換】

認識結果ウィンドウに表示されている文字列を対象にして、置換を行います。

## 修正対象からはずすには

- ①修正したくない文字画像をクリック  
→反転表示されます。
- ②【修正対象からはずす】をクリックまたは、①を行わずに修正したくない文字画像をダブルクリック。  
→はずした文字画像はリストから削除されます。

## 複数画像を選択する場合

- ・離れた画像を指定する  
[Ctrl] キーを押したまま画像を1つずつクリックすると任意の画像を複数選択されます。
- ・連続した画像を指定する  
初めの画像をクリックし、[Shift] キーを押したまま最後の画像をクリックすると、間に挟まれた画像がすべて選択できます。

## 一括修正で複数の文字を一度に修正する

形状の似た文字を検索し、一括して修正する機能です。修正作業を効率的に行うことができます。


一括修正の対象は表示しているページだけです。

### 1 修正したい文字を指定する

シンガポールのシンボルマーク：マーライオン  
シンガポールは、「獅了の国」という意味があり、マーライオンの上半身はライオンで、下半身は魚になっている。

認識結果ウィンドウで、修正したい文字の前にカーソルをおく

### 2 【一括修正】を選択する



①【結果】をクリック


②【一括修正】をクリック

または認識結果編集ツールバーの



ボタンをクリック

### 3 一括修正を実行する



修正対象の文字画像が表示されます。  
□で囲まれているのが修正対象文字です。

①【修正後の文字】に正しい文字を入力

②【OK】をクリック

## 候補文字修正で1文字ずつ修正する


「読取革命」は、1つの文字画像に対して複数の候補文字を選び出し、その中で最も近いと思われる文字を認識結果として表示します。認識結果が正しくないときは、候補文字の一覧を表示させ、その中から正しい文字を選択して修正できます。

### 1 修正したい文字を指定する

シンガポールのシンボルマーク：マライオン  
シンガポールは、「獅子の国」という意味があり、マライオンの上半身はライオンで、下半身は魚になっている。

認識結果ウィンドウで、修正したい文字の前にカーソルをおく

### 2 [候補文字修正] を選択する



① [結果] をクリック

② [候補文字修正] をクリック

または、修正したい文字の前にマウスカーソルを当て、ダブルクリックします。

または認識結果編集ツールバーの



ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34 を参照してください。


※ [候補文字修正] 以外の場所をクリックすると、表示中の [候補文字修正] は閉じます。

※英語認識モードで認識すると候補文字は、表示されません。

### 3 正しい文字を設定する

■ [パターン辞書登録を行う]  
チェックボックスをクリックしてオンにすると候補文字修正を行った文字画像と修正文字とを関連づけて、パターン辞書へ登録します。  
(☞「パターン辞書」応用編 P.66)


■ [一括修正を行う]  
チェックボックスをクリックしてオンにすると候補文字修正が行われる際に、「一括修正」ダイアログボックスが開き、修正対象の文字画像と似た複数の文字画像の認識結果も一度に修正できます。  
(☞「一括修正で複数の文字を一度に修正する」基本編 P.118)




※候補文字の中に正しい文字がない場合は、次ページを参照してください。

## 候補文字一覧に正しい文字がない場合

候補文字に正しい文字がない場合は、手で文字を入力できます。



① [文字入力]  
をクリック




② 正しい文字  
を入力

③ [OK] をクリック

## ツールバーから候補文字を選択する場合

認識結果文字列を選択すると、「読取革命」ウィンドウ下に候補文字修正のツールバーが表示されます。



※ツールバーに候補文字が最大 10 文字まで表示されます。  
正しい文字をクリックして、修正できます。

### ■ [文字入力]

[文字入力] で修正できるのは、1 回の  
操作で 1 文字だけです。修正したい文  
字が複数ある場合は、1 文字ずつ候補文  
字修正を行ってください。

※候補文字のフォントサイズは、「環境設  
定」ダイアログボックスで変更できます。  
(☞ 「[表示] タブ」応用編 P.80)



# 置換する

指定した文字列を別の文字列に置き換えます。  
事前に認識結果ウィンドウをクリックしておく必要があります。

## 【文字列の置換】と【一括修正】の違い

### ・【文字列の置換】

認識結果ウィンドウに表示されている文字列を対象にして、置換を行います。

### ・【一括修正】

「読取革命」の認識結果を対象にして修正を行います。修正対象の文字画像と認識結果を確認しながら修正できます。固有名詞や旧字体など、認識結果からだけでは、正しいか正しくないか判断しにくい文字を含んでいる場合には【一括修正】で修正することをお勧めします。

既に一括修正で修正された文字や、キーボードから直接入力された文字は【一括修正】の対象になりません。【文字列の置換】を行ってください。

### ■【単語単位で探す】

前ページを参照してください。


### ■【大文字と小文字を区別する】

前ページを参照してください。

## 検索する文字列を確認してから 置換する場合

- ①【次を検索】をクリック
- ②反転表示されている文字列を置換する場合は【置換して次に】をクリック。置換しないで次の置換対象文字列を見の場合は【次を検索】をクリック。

## 1 【文字列の置換】を開く




①【結果】をクリック

②【文字列の置換】をクリック

## 2 置換の設定をし、実行する

①検索する文字列を入力


または、【置換】を開く前に文字列を範囲指定しておけば、その文字列が【検索する文字列】に自動的に入力されます。



③【すべて置換】をクリック

②置換後の文字列を入力

## 3 実行結果




対象となった文字列がすべて置換されます。

# 取り消し

直前に行った領域枠の編集・属性変更・表編集・読取順序の変更・画像編集などの操作を取り消して、操作を1つ前の状態に戻します。

※「取り消し」は、一部の機能にだけ有効です。

## 1 操作を取り消す



① [編集] を  
クリック

② [取り消し]  
をクリック

または標準ツールバーの

ボタンをクリック

※ 2つ以上前の状態に戻すことはできません。

「取り消し」は直前に行った編集操作に対してだけ有効です。



# 保存する

「読取革命」に入力した画像は画像ファイルに、また認識結果は対応するアプリケーション形式のファイルに保存できます。認識結果は単ページだけでなく、複数ページの認識結果も1つのファイルへ保存できます。用途に応じてレイアウトの再現が可能な形式や、テキストだけを保存する形式を選択してください。保存できるファイル形式の説明は「用語解説」基本編 P.151 に記載しています。

## 選択できる保存ファイル形式

- TIFF ファイル (\*.tif, \*.tiff) (注)
  - TIFF[非圧縮] ファイル (\*.tif, \*.tiff)
  - BMP ファイル (\*.bmp)
  - DCX ファイル (\*.dcx)
  - PCX ファイル (\*.pcx)
  - JPEG ファイル (\*.jpg, \*.jpeg)
- ファイル形式についての説明は、「用語解説」基本編 P.151 に記載しています。  
(注) カラー画像の場合は、TIFF[JPEG 圧縮]で保存されます。白黒画像(2値画像)の場合は、TIFF[G4 圧縮]で保存されます。

## 異なる形式のファイルから入力した複数ページの画像を1つのファイルに保存する場合

TIFF または DCX 形式で保存してください。

## 現在表示されているページの


### 画像だけを保存する場合

BMP/PCX/JPEG 形式で保存します。この形式で複数ページの保存はできません。複数ページ保存の場合は、ページごとにファイルを作って保存してください。

※保存先フォルダーに、同名・同形式のファイルが存在する場合は、上書き確認のダイアログボックスが表示されます。

## 画像の保存


### 1 メニューを選択する



① [ファイル] をクリック

② [画像ファイルを保存] をクリック


またはツールバーの



① ▼をクリック

② [画像ファイル] をクリック

### 2 画像ファイルを保存する



① ▼をクリックして、保存先のフォルダーを選択

② ▼をクリックして、保存するファイル形式を選択

③ ファイル名を入力

⑤ [保存] をクリック

④ いずれかをクリックしてオン

[ページ指定] を選択した場合、保存するページ番号を半角数字で入力

#### ■保存範囲

- [すべてのページ]: ページ一覧ウィンドウに表示されたすべての画像
- [現在のページ]: 画像ウィンドウに表示された画像
- [選択されたページ]: ページ一覧ウィンドウで選択されたページの画像
- [ページ指定]: 指定されたページに該当する画像



## 認識結果の保存

## 選択できる保存ファイル形式の詳細

- レイアウト枠付き文書で出力する場合
  - ・Microsoft Word 文書 (\*.doc, \*.docx)
  - ・Microsoft Excel 文書 (\*.xls)
  - ・Microsoft PowerPoint 文書 (\*.ppt, \*.pptx)
  - ・書式付きファイル (\*.rtf)
  - ・一太郎ファイル (\*.jtd)
  - ※ \*.docx, \*.xlsx, \*.pptx : 図形領域は、画像として転送されます。

- レイアウト枠なし文書で出力する場合
  - ・Microsoft Word(本文) 文書 (\*.doc)
  - ・Microsoft Excel 文書 (\*.xlsx)
  - ・一太郎(本文) ファイル (\*.jtd)
  - ※表・画像・図形は、レイアウト枠付きで出力されます。

- PDF ファイルに出力する場合  
PDF ファイルの文字(認識結果)は、テキストのコピーおよび検索が可能です。
  - ・PDF ファイル (\*.pdf)  
元画像の上に文字認識で再現された文字色の認識結果を重ねて出力します。
  - ・PDF(透明文字) ファイル (\*.pdf)  
元画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。元画像がそのままPDF ファイルに再現されます。
  - ・PDF(高圧縮) ファイル (\*.pdf)  
カラー画像やグレースケール画像のファイルサイズを小さく抑えて出力します。文字画像と背景画像を分離し、それぞれ適した圧縮率でファイルが作成されるため、文字をはっきりと表示できます。文字画像と背景画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。


- インターネットのホームページ文書に出力する場合
  - ・HTML 文書 (\*.htm)
  - ・XML 文書 (\*.xml)

## ■ページ区切り

- ・RTF の場合  
ページの切れ目にはページ区切り記号が挿入されます。
- ・TXT の場合  
ページの切れ目には改行が挿入されます。
- ・CSV の場合  
ページの切れ目には空白行が挿入されます。

※保存先フォルダーに、同名・同形式のファイルが存在する場合は、上書き確認のダイアログボックスが表示されます。

## 1 メニューを選択する



① [ファイル] をクリック


② [認識結果を保存] をクリック

またはツールバーの

①▼をクリック

② [認識結果] をクリック

## 2 保存する



④ いずれかをクリックして  
オン

## ■保存範囲

- [すべてのページ] : 文字認識を行ったすべてのページの認識結果
- [現在のページ] : 認識結果ウィンドウに表示された認識結果
- [選択されたページ] : ページ一覧ウィンドウで選択されたページの認識結果
- [ページ指定] : 指定されたページに該当する認識結果

※ Office 2000/2002/2003 をご利用の環境で、認識結果を Office 2007 形式 (\*.docx, \*.xlsx, \*.pptx) に保存してファイルを開く場合は、「Word/Excel/PowerPoint 2007 ファイル形式用 Microsoft Office 互換機能パック」のインストールが必要です。互換機能パックをインストールする場合は、必ず Office のサービスパックを最新にしてください。

# 転送する

認識結果を他のアプリケーションに転送します。

転送が完了すると、転送先のアプリケーションが自動で起動し、認識結果のファイルを開きます。

Word 形式、Excel 形式、PowerPoint 形式、RTF 形式、一太郎形式、PDF 形式、HTML 形式、XML 形式で転送すると、画像領域や元のレイアウトを再現できます。

※アプリケーションがインストールされていない場合、転送できません。

## 選択できる転送ファイル形式の詳細

### ●レイアウト枠付き文書で出力する場合

- Microsoft Word 文書 (\*.doc, \*.docx)
- Microsoft Excel 文書 (\*.xls)
- Microsoft PowerPoint 文書 (\*.ppt, \*.pptx)
- 書式付きファイル (\*.rtf)
- 一太郎ファイル (\*.jtd)
- ※ \*.docx, \*.xlsx, \*.pptx :  
図形領域は、画像として転送されます。

### ●レイアウト枠なし文書で出力する場合

- Microsoft Word(本文) 文書 (\*.doc)
- Microsoft Excel 文書 (\*.xlsx)
- 一太郎(本文) ファイル (\*.jtd)
- ※表・画像・図形は、レイアウト枠付きで出力されます。

### ●PDF ファイルに出力する場合

PDF ファイルの文字(認識結果)は、テキストのコピーおよび検索が可能です。

- PDF ファイル (\*.pdf)  
元画像の上に文字認識で再現された文字色の認識結果を重ねて出力します。
- PDF(透明文字) ファイル (\*.pdf)  
元画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。元画像がそのまま PDF ファイルに再現されます。
- PDF(高圧縮) ファイル (\*.pdf)  
カラー画像やグレースケール画像のファイルサイズを小さく抑えて出力します。文字画像と背景画像を分離し、それぞれ適した圧縮率でファイルが作成されるため、文字をはっきりと表示できます。文字画像と背景画像の上に透明の認識結果を重ねて出力します。


### ●インターネットのホームページ文書に出力する場合

- HTML 文書 (\*.htm)
- XML 文書 (\*.xml)

### ■ページ区切り

- RTF の場合  
ページの切れ目にはページ区切り記号が挿入されます。
- TXT の場合  
ページの切れ目には改行が挿入されます。
- CSV の場合  
ページの切れ目には空白行が挿入されます。

## 1 メニューを選択する



① [ファイル] をクリック

② [認識結果を転送] をクリック


または、転送先アプリツールバーに表示されているアプリケーションのボタンをクリックすると、レイアウト認識・文字認識・転送までを自動で行います。

既に認識が行われている場合は、転送だけを行います。

## 2 転送先アプリケーションを選択する

① 転送先アプリケーション名をクリック

② [OK] をクリック




Microsoft Word に RTF、DOC、DOCX 形式で転送した場合、レイアウト情報を表示させるには、Microsoft Word のメニューバーの [表示] - [印刷レイアウト] を選択してください。

※転送先アプリケーションの表示は、お使いの OS によって異なります。

## 3 転送するページを選択する

① いずれかをクリックしてオン

[ページ指定] を選択した場合、転送するページ番号を半角数字で入力



② [OK] をクリック


※ Office 2000/2002/2003 をご利用の環境で、認識結果を Office 2007 形式 (\*.docx, \*.xlsx, \*.pptx) に転送する場合は、「Word/Excel/PowerPoint 2007 ファイル形式用 Microsoft Office 互換機能パック」のインストールが必要です。互換機能パックをインストールする場合は、必ず Office のサービスパックを最新にしてください。



## 認識結果の印刷

認識結果の印刷は認識結果ウィンドウで表示されている表示と同じように印刷されます。(☞「認識結果ウィンドウの表示を切り替える」基本編 P.111)

### 1 メニューを選択する



① [ファイル]  
をクリック

② [認識結果を印刷]  
をクリック

または標準ツールバーの



ボタンをクリック

※このボタンをツールバーに表示させるには  
「ツールバーのカスタマイズ」応用編 P.34  
を参照してください。

#### 未確定文字がある場合

テキスト表示は未確定文字に下線が付いて印刷され、領域表示・カラーリアル表示の場合は、未確定文字の背景が灰色で印刷されます。

(☞「[一般] タブの設定」応用編 P.79)

※表示モードがハイパーチェッカーの場合は印刷できません。ほかの表示モードに切り替えてから印刷を行ってください。

### 2 印刷の設定をする



①▼をクリックし、使用する  
プリンタ名を選択

②いずれかをクリック  
してオン

[ページ指定] を選択した場合、印刷  
するページ番号を半角数字で入力

③ [OK] をクリック

# ページを閉じる


任意のページを「読取革命」から閉じます。

スキャナーやデジタルカメラから直接読み込んだ画像や、保存していない修正部分・認識結果は、必要があればページを閉じる前に、ファイルに保存するか他のアプリケーションへ転送しておいてください。


同じファイルから複数読み込んでいる場合

ファイル名は同じですが、「読取革命」上では、別ページ扱いとなりますので、ページ表示で選択しているものだけを閉じます。

## 1 ページを指定する



## 2 [閉じる] または [すべて閉じる] を選択する



① [ファイル] をクリック


選択したページだけを閉じる場合

② [閉じる] をクリック

すべてのページを閉じる場合

② [すべて閉じる] をクリック

または、ページ一覧ウィンドウに表示されているページの上で右クリックし、メニューから[閉じる]または[すべて選択]を選択します。



このページは空白ページです。

# トラブルシューティング・FAQ

トラブルシューティング .....	132
インストール .....	132
起動・画像入力 .....	132
アドインの設定と解除 .....	132
画像 .....	133
認識 .....	133
認識結果編集 .....	134
転送・終了 .....	134
その他 .....	135
FAQ .....	136
画像の入力 .....	136
画像修正 .....	136
表領域の編集 .....	136
領域枠の設定 .....	136
その他 .....	136

# トラブルシューティング

## インストール

- 「正しいシリアル番号を入力してください。」と表示されます。  
【原因】 入力したシリアル番号が間違っているか、シリアル番号の入力に全角と半角文字が混在していると思われます。  
【対策】 シリアル番号を確認し、半角で再入力してください。
- 「読取革命」がインストールできません。  
パッケージ版をご利用の場合  
【原因】 パソコンの CD-ROM ドライブが正常に動作していない可能性があります。  
【対策】 お使いのパソコンのハードディスクに十分な空き容量がある場合は、「読取革命」のセットアップ CD-ROM 内のファイルをハードディスクにすべてコピーし、インストールをお試しください。  
コピー先フォルダー内の setup.exe をダブルクリックしてインストールを開始できます。

## 起動・画像入力

- 「辞書の読み込みに失敗しました。」と表示されます。  
【原因 1】 「読取革命」が正しくインストールされていない可能性があります。  
【対策 1】 「読取革命」を再度インストールしてください。(☞「インストール」基本編 P.22)  
【原因 2】 辞書ファイルが壊れている可能性があります。  
【対策 2】 以下の辞書ファイルを削除し、「読取革命」を再起動してください。  
・ upstdict.pst      ・ urcgdict.rcg
- 起動時に前回の作業状態が表示されます。新規に始めるにはどうしたらよいですか？  
【原因】 [ 起動時に前回の作業状態を開く ] のチェックボックスがオンになっています。  
【対策】 起動時に新規の状態を始めたい場合、以下の設定を行ってください。  
① [ オプション ] メニューの [ 環境設定 ] をクリック  
② [ 認識結果・画像の保存 ] タブをクリック (☞「[ 認識結果・画像の保存 ] タブの設定」応用編 P.84)  
③ [ 起動時に前回の作業状態を開く ] のチェックボックスをクリックしてオフにする  
④ [ OK ] をクリック
- 起動すると、1.2 秒経って Windows の例外処理が発生します。  
【原因】 ウィルスチェックなどの常駐ソフトが起動されています。(ウィルスチェックなどの常駐ソフトが起動していると、「読取革命」が起動できない場合があります)  
【対策】 常駐ソフトを終了し、「読取革命」を起動してください。

## アドインの設定と解除

- アドイン設定できるアプリケーションは？  
次のアプリケーションにアドイン設定できます。
  - ・ Microsoft Word 2000/2002/2003/2007
  - ・ Microsoft Excel 2000 ※ /2002/2003/2007
  - ・ Microsoft PowerPoint 2000/2002/2003/2007
  - ・ Adobe Acrobat 6/7/8※ Microsoft Excel 2000 は、SR-1 以上に対応しています。
- 読取革命のアンインストール後に、アドインの設定を解除できますか？  
アンインストール後でも、アドインの設定を解除できます。詳細は、「アンインストール後にアドインの設定を解除する場合」応用編 P.95 を参考にして解除を行ってください。



## ● Microsoft Word/Excel/PowerPoint/Adobe Acrobat のバージョンが複数存在している環境で、アドイン設定されるバージョンは？

Microsoft Word/Excel/PowerPoint では、最新バージョンにアドイン設定されます。  
 Adobe Acrobat では、インストール日時の新しいものにアドイン設定されます。  
 アドイン設定されるバージョンは、任意に選択できません。

## 画像

### ●自動で傾き補正できません。

【原因】画像によっては、自動傾き補正できない場合があります。  
 【対策】スキャナーやデジタルカメラから画像を再入力する場合は、画像が傾かないように注意して入力しなおしてください。また、手動で傾き補正を行いたい場合は、[画像]メニューの[傾き補正]から[手動]を選択します。「かんたん認識」の場合は[画像編集]の傾き補正の[傾き角度指定]ラジオボタンをオンにし、数値を入力してください。(☞「かんたん認識で自動認識する」基本編 P.45)、(☞「傾き補正」基本編 P.96)

### ●カラーフィルターが実行されません。

【原因】現在の状態が文字認識に最適と判断しています。  
 【対策】現在の画像状態が認識に最適と判断した場合、カラーフィルターは実行されません。

### ●作図モードで色を設定したが設定色が黒か白になってしまい、反映されません。

【原因】編集している画像が白黒画像(2値画像)です。  
 【対策】表示されている画像が白黒画像(2値画像)の場合、白か黒以外設定できません。  
 表示する画像の色数によって、設定できる色が異なります。

### ●カラードロップアウトで色を設定したが反映されません。

【原因1】RGB 値が異なるため。  
 【対策1】スキャナーやデジタルカメラなどから読み込まれた画像は、色ムラが発生する場合があります。また、画像の保存ファイル形式によっても色ムラが発生します。肉眼では同色に見えても微妙に色が異なってしまうと、設定した色が反映されません。  
 本機能は、色ムラの少ない部分や、画面キャプチャーで入力された画像を対象とすることをお勧めします。  
 【原因2】表示されている画像のカラー数を超えているため。  
 【対策2】表示されている画像のカラー数を超えて設定された場合、一番近い RGB 値の色へ自動的に変更されます。  
 すべての色に対応するには、画像が 24bit のカラー画像である必要があります。

## 認識

### ●手動で領域を設定し、文字認識を実行したところ、領域を自動で設定しなおされてしまいました。

【原因】[領域設定済みのページをレイアウト認識する]チェックボックスがオンになっています。この設定では、領域の設定を解除し、新たに自動で領域を設定しなおしてから、文字認識を行います。  
 【対策】領域の設定を変えたくない場合、以下の設定を行ってください。  
 ① [オプション]メニューの[環境設定]をクリック  
 ② [認識]タブをクリック(☞「[認識]タブの設定」応用編 P.83)  
 ③ [領域設定済みのページをレイアウト認識する]のチェックボックスをクリックしてオフにする  
 ([文字認識]の項目だけ、または「レイアウト認識」と「文字認識」の2項目)  
 ④ [OK]をクリック

### ●文字認識を実行後、画像や領域を修正して再び文字認識したら、認識結果が変わりませんでした。

【原因】[文字認識済みのページを再認識する]のチェックボックスがオフになっています。  
 【対策】一度文字認識をさせた画像を再認識させたい場合、以下の設定を行ってください。  
 ① [オプション]メニューの[環境設定]をクリック  
 ② [認識]タブをクリック(☞「[認識]タブの設定」応用編 P.83)  
 ③ [文字認識済みのページを再認識する]のチェックボックスをクリックしてオンにする  
 ④ [OK]をクリック

## ●認識率が悪いです。

【原因 1】解像度が低い(200dpi 以下) 場合は、認識率が低下します。

【対策 1】「読取革命」は、解像度 400dpi を推奨しています。スキャナーで読み込む際に、400dpi を基準として解像度を変更し、再度認識をお試しください。

【原因 2】画像がかすれていたり、文字がつぶれている可能性があります。

【対策 2】濃度設定などを変更し、スキャナーで読み込んでから、再度認識をお試しください。

【原因 3】背景色と文字色が近いものは文字認識率が低下します。

【対策 3】コントラストなど、画像の色調整を行うことにより認識率が上がる場合があります。

## 認識結果編集

### ●2文字を1文字として認識していたので、「候補文字修正」を開き、「文字入力」に2文字入力したところ、「1文字入力してください。」とダイアログボックスが表示され、修正できません。

【原因】「候補文字修正」の「文字入力」では2文字以上の入力はできません。

【対策】「一括修正」では1文字を2文字に修正できます。修正したい文字の前にカーソルをおき「一括修正」を開いて「修正後の文字」に正しい文字を入力してください。(☞「一括修正で複数の文字を一度に修正する」基本編 P.118) または、「文字の分離(2文字)」を行ってください。(☞「文字の分離をするには」応用編 P.10)

### ●「読取革命」旧バージョンのパターン辞書は使えますか？

使用できます。パターン辞書変更(☞「変更する」応用編 P.68)、またはパターン辞書のインポート(☞「インポートする」応用編 P.69) で以前のバージョンのパターン辞書ファイル(\*.rcg) を指定してください。

### ●候補文字が表示されません。

英語認識モードで認識すると候補文字は、表示されません。

## 転送・終了

### ●どのようなアプリケーションに転送できますか？

本書の「仕様」基本編 P.146 に記載しています。また、メモ帳などのテキストエディターや、クリップボードを経由して認識結果を他のアプリケーションへ転送することもできます。

### ●転送したいアプリケーションのアイコンがありません。

「読取革命」起動時に、転送先アプリに登録されていないアプリケーションを追加したい場合は、「オプション」メニューの「転送先アプリの設定」で、ご希望のアプリケーションを追加してください。

(☞「転送先アプリの設定」応用編 P.29)

### ●終了時に保存確認のダイアログボックスを表示しないようにできますか？

【原因】「認識結果を保存」・「画像を保存」のチェックボックスがオンになっています。

【対策】保存確認のダイアログボックスが不要な場合、以下の設定を行ってください。

①「オプション」メニューの「環境設定」をクリック

②「認識結果・画像の保存」タブをクリック(☞「[認識結果・画像の保存] タブの設定」応用編 P.84)

③「認識結果を保存」・「画像を保存」のチェックボックスをクリックしてオフにする

④[OK] をクリック

### ●転送後、文字などの周りにできる枠(テキストボックス)をつけないようにできますか？

Microsoft Word(本文) ファイル(\*.doc)、一太郎(本文) ファイル(\*.jtd) 形式を選択すると、文字属性の枠(テキストボックス) なしで転送できます。本文以外の転送形式では、枠は元画像のレイアウトを再現させるためのものですので、枠をはずすことはできません。レイアウトの再現が不要で、文字だけの認識結果が必要な場合は、テキスト形式、または CSV 形式を選択してください。

● Acrobat に転送後、転送先で保存ができません。

転送先のアプリケーションが [Adobe Reader] の場合は、読み込み専用ですので保存できません。転送先での保存が必要な場合は、Adobe Systems 社の [Adobe Acrobat] をインストールし、転送先アプリケーションに指定してください。

● 図形領域が正しく転送・保存できません。

【原因】 図形領域の対象画像は連続した面や線が濃い単色で描画された線画です。写真など線画以外の画像は正しく転送・保存できない場合があります。

【対策】 図形認識の対象に適さない領域は、画像属性に変更して、転送・保存してください。

● 認識結果ウィンドウ内で、認識結果が斜体文字として表示されません。

【原因】 斜体文字は認識結果ウィンドウ内で反映されません。

【対策】 斜体文字は転送、または保存したアプリケーションウィンドウ内で反映されます。

[ 環境設定 ]-[ 出力 ] タブ-[ 斜体を反映する ] をオンにし、認識結果を転送、または保存してください。

( ☞ 「[ 出力 ] タブの設定」 応用編 P.86 )

● 翻訳ソフトウェアはインストールされているが、メニューが無効になり使用できない。

インストールされている翻訳ソフトウェアのバージョンが対象外の可能性があります。翻訳ソフトウェアの対応バージョンは、「仕様」基本編 P.146 を参照してください。

● Office 2007 形式 (.docx/.xlsx/.pptx) に転送できません。

認識結果を Office 2007 形式 (\*.docx/\*.xlsx/\*.pptx) に転送、または保存してファイルを開く場合は、以下のいずれかの環境が必要です。

・ Office 2007 (Word/Excel/PowerPoint 2007)

・ Office 2000/2002/2003

Office 2000/2002/2003 をご利用の環境で、認識結果を Office 2007 形式 (\*.docx, \*.xlsx, \*.pptx) に保存してファイルを開く場合は、「Word/Excel/PowerPoint 2007 ファイル形式用 Microsoft Office 互換機能パック」のインストールが必要です。互換機能パックをインストールする場合は、必ず Office のサービスパックを最新にしてください。

## その他

● 使用可能なスキャナーは？

TWAIN 対応のスキャナーであれば基本的に問題ありません。

● 動作確認済みのスキャナーを教えてください。

本書の「動作確認済み機器」基本編 P.148 に記載しています。また、「読取革命」のホームページに、動作確認済みのスキャナーの最新情報を記載しています。( <http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku/index.html> )

● ダイアログボックスが表示され「読取革命」が強制的に終了します。

【原因】 「読取革命」または、パソコンの動作環境に問題があります。

【対策】 以下の内容を P3 カスタマーサポートセンターへご連絡ください。( ☞ 「アフターサービス」基本編 P.153 )

・ 現象および頻度 ( どのようになるかをできるだけ詳しく、また毎回発生するのか )

・ Windows の種類とバージョン ( 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista Home Basic / Vista Home Premium / Vista Business / Vista Enterprise / Vista Ultimate )

・ 現象が発生する直前に行った操作 ( できるだけ詳しく )

・ 設定 ( 領域属性・詳細な設定など )

・ ページ違反が出るモジュール名とアドレス ( [ 詳細 ] ボタンで表示 )

・ 特定の画像で現象が発生するか

● シリアル番号がわかりません。

パッケージ版をご利用の場合

シリアル番号は取扱説明書 ( 製本版 ) の最後のページに記載されています。

ダウンロード版をご利用の場合

販売店へお問い合わせください。

● デジタルカメラ監視の常駐をはずしたい。

Administrator またはコンピューターの管理者権限を持つユーザー名で、以下の設定を行ってください。

① タスクトレイの [ 読取革命デジタルカメラ監視 ] アイコンをクリック

② [ 終了 ] をクリック

③ 「スタートアップの登録を解除しますか？」というダイアログボックスの [ はい ] をクリック

# FAQ

## 画像の入力

- 原稿はオリジナル(原本)を使いましょう。  
FAX で受け取ったものや、何度もコピーしたものは、にじんで認識しにくい文字になっています。
- 原稿が傾かないようにスキャナーにセットし、プレビューで傾きを確認しましょう。
- 暗い原稿は、濃度を明るめに設定しましょう。
- 解像度は 400dpi に設定することをお勧めします。
- デジタルカメラを使用する場合は、明るい場所で手ぶれや傾きがないように三脚などを使用して撮影しましょう。

## 画像修正

- 傾いている画像は [傾き補正] を行いましょう。  
[傾き補正] では、-45.0 ~ +45.0 度の間で補正が行われます。それ以上傾いている画像は [回転] を行ってから、[傾き補正] を実行してください。
- 複数ページの画像を一括で [回転]、[傾き補正] する場合は、[一括画像編集] を実行しましょう。  
(☞「一括画像編集」応用編 P.59)
- 汚れている画像は [ノイズ除去] できれいにしましょう。
- 必要のない画像は消去しましょう。  
必要のない画像を残したままでは、認識処理に余計な時間がかかるうえ、認識結果の編集も煩雑になります。
- ルビのついている文字はルビを消しましょう。  
ルビがついていると、ルビも含めて 1 つの文字として認識してしまいます。
- 黒地に白の文字で書かれている画像は、[色の反転] を行いましょう。(☞「色の反転」応用編 P.48)
- 網掛けをしている文字は、その部分に対して [ノイズ除去] を行って、網掛けを除去しましょう。  
(☞「ノイズ除去」基本編 P.95)

## 表領域の編集

- 表領域の罫線が正しく認識されない場合は、[表編集モード] で罫線を追加・削除できます。また、[自動罫線追加] を利用すると、選択した領域を表領域として強制的に認識させることができ、セルの色の違いを認識して自動的に罫線を挿入します。誤認識される表領域は、[作図モード] で、あらかじめ画像に直線や長方形を追加しておくとう便利です。  
(☞「表を編集する」応用編 P.12、「自動罫線追加」応用編 P.13、「作図」応用編 P.62)

## 領域枠の設定

- 領域枠の属性は正しく設定しましょう。  
表領域を文字領域と設定していたり、横書きを縦書きと設定していたりすると、正しく認識できません。
- 日本語文書と英文書の領域を分けましょう。  
英文書を認識する場合は、[英語認識モード] にした方が速く正確に認識できます。
- 罫線を含む文書は、罫線をはずすように領域を設定するか、表領域として設定しましょう。  
罫線を含んだまま文字領域として設定すると、罫線を文字の一部として認識してしまう場合があります。

## その他

- 見出しは、[見出し認識] を行いましょう。そのまま [文字認識] を行くと、見出しの背景に模様が使用されている場合、誤認識の原因となります。  
(☞「見出し認識」応用編 P.14)
- 誤認識の多い文字は [パターン辞書] に登録しましょう。  
(☞「パターン辞書」応用編 P.66)
- よく出てくる固有名詞や旧漢字の単語は [単語辞書] に登録しましょう。  
(☞「単語辞書」応用編 P.70)

# 付録

エラー・メッセージ.....	138
仕様 .....	146
動作確認済み機器.....	148
動作環境 .....	148
認識対象文字一覧.....	149
用語解説 .....	151
アフターサービス.....	153
索引 .....	155
製品について .....	157

## エラー・メッセージ

エラーメッセージが表示された場合は、下記の表をご覧になり、対策を実行してください。対策を実行しても解決しない場合は、パナソニック P3 カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。(☎「アフターサービス」基本編 P.153)

### ■読取革命 エラー・メッセージ

	メッセージ	原因	対策
英数	-100 ～ 100 までの値を入力してください。	シャープネス、明るさ、コントラストのいずれかで、範囲が正しく設定されていません。	範囲を正しく設定してください。
	-45.0 ～ 45.0 までの値を入力してください。	かんたん認識の傾き補正、画像の手動傾き補正、画像の手動見開き補正、自動画像補正の傾き補正、または傾斜ダイアログボックスの傾斜角のいずれかで、角度の範囲が正しく設定されていません。	範囲を正しく設定してください。
	0.01 ～ 4.99 までの値を入力してください。	ガンマ補正ダイアログで、範囲が正しく設定されていません。	範囲を正しく設定してください。
	1 ～ 7136 までの値を入力してください。	リサイズの値が正しく設定されていません。	範囲内で正しい値を入力してください。
	1 ～ 8 までの値を入力してください。	ページ数の値が正しく設定されていません。	範囲内で正しい値を入力してください。
	1 文字入力してください。	2 文字以上の文字を入力しようとしています。	入力する文字数を 1 文字にしてください。
	20 文字以内で入力してください。	入力文字数が 20 文字を超えています。	入力する文字数を 20 文字以内にしてください。
	50 ～ 2400 までの整数を入力してください。	解像度の範囲が正しく設定されていません。	解像度の範囲を正しく設定してください。
	100 文字以内で入力してください。	101 文字以上の文字を入力しようとしています。	入力する文字数を 100 文字以内にしてください。
	1000 ページ以上の入力できません。	1000 ページ以上の画像を入力しようとしています。	999 ページ以内で画像の入力をしてください。
	OLE の初期化に失敗しました。OLE ライブラリーのバージョンが正しいことを確認してください。	本ソフトウェアの動作に必要な環境が整っていません。	本ソフトウェアを再度インストールしてください。
	PDF ファイルの解析に失敗しました。	対応していない形式の PDF ファイルのため、解析できません。	対応している形式の PDF ファイルを選択してください。
実行	アクセス権限がないため、アプリケーションを起動できません。	作業フォルダーへのアクセス権限がないユーザーで起動しようとしています。	アクセス権限を追加するか、Administrator またはコンピューターの管理者権限を持つユーザーで実行してください。
	印刷範囲が正しくありません。	印刷範囲が正しく設定されていません。	印刷範囲を正しく設定してください。
	上書きしようとしているファイルが読み取り専用のため、保存できません。	読み取り専用のファイルに上書き保存しようとしています。	別のファイル名を指定するか、読み取り専用を解除して保存してください。
	お気に入りがありません。	「ファイル管理革命」にお気に入りが存在しません。	「ファイル管理革命」にお気に入りを作成して、再度実行してください。
移行	解像度が異なるため、結合できません。	指定した 2 つの画像ファイルの解像度が異なります。	同じ解像度の 2 つの画像ファイルを指定してください。
	画像が大きすぎます。	最大サイズ (A4 版 /600dpi) より大きな画像を読み込もうとしています。	最大サイズ (A4 版 /600dpi) 以下の原稿および解像度で画像を読み込んでください。
	画像が小さいか、極端に細長いため分割できません。	画像が小さいか、極端に細長いため分割できません。	大きな画像か、縦横均等な画像を使用してください。
	画像が入力されていません。	入力済みの画像ファイルがありません。	画像ファイルを読み込むか、画像の入力方法を変更してください。



メッセージ	原因	対策
か行 画像ファイルが選択されていません。	入門ウィザードの画像入力で画像ファイルが選択されていません。	画像ファイルを選択するか、画像の入力方法を変更してください。
画像ファイルが見つかりません。	選択された画像ファイルが存在しません。	画像ファイル名、フォルダー名を確認してください。
画面の色の設定を High Color(16ビット)以上に設定してください。	画面の色の設定が High Color(16ビット)未満に設定されています。	コントロールパネルの画面のプロパティから、画面の色の設定を High Color(16ビット)以上の色に変更してください。
関連づけられたアプリケーションがありません。	指定されたアプリケーションが見つかりません。	指定されたアプリケーションが正しくインストールされているか確認してください。またメモリー不足の場合があります。不要なアプリケーションを終了し、再度実行してください。
罫線が密集しているため認識できません。	表の罫線間隔が狭いために文字認識できません。1cm 中に 20 本以上の罫線が存在するとみなした場合に表示されます。	表領域を複数の表領域に分割して認識してください。表領域を分割してもこのメッセージが表示される場合は、その表領域の文字認識はできません。
罫線を追加できません。セルの行数または列数の上限を超えました。	表の行数または列数が上限 98 を超えました。	表の行数または列数を 98 以内にしてください。
現在の起動モードでは実行できません。	Windows XP の「別のユーザーとして実行」ダイアログボックスにある [許可されていないプログラムの動作からコンピュータとデータを保護する] チェックボックスをオンにした状態で、本ソフトウェアを起動しようとした。	Windows XP の「別のユーザーとして実行」ダイアログボックスにある [許可されていないプログラムの動作からコンピュータとデータを保護する] チェックボックスをオフにして、本ソフトウェアを起動してください。
この画像は傾きが補正できません。手動で傾き補正をしてください。	領域が複雑なため、画像の傾きを補正できません。	手動で傾きを補正してください。スキャナーから画像を入力した場合、画像が傾かないように注意して、画像を再入力してください。
この形式の画像は読めません。	スキャナーの色設定が 48bit に設定されています。	スキャナーの色設定を 48bit 以外に設定してください。
この形式の画像ファイルは読めません。	画像ファイルが壊れているか、本ソフトウェアで対応していない形式の画像ファイルを読み込もうとしています。	対応している画像ファイルを読み込んでください。
この形式のテンプレートは読めません。	本ソフトウェアで対応していない形式のテンプレートを読み込もうとしています。	本ソフトウェアで作成したテンプレートを読み込んでください。
この文字は登録できません。	ユーザー辞書に登録しようとした文字列に、非 JIS コードの文字や記号、または空白が含まれています。	非 JIS コードの文字や記号、空白は入力しないでください。
さ行 作業用ファイルの保存に失敗しました。不要なファイルを削除してください。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
作業用ファイルの読み込みに失敗しました。	作業用ファイルに異常があります。	本ソフトウェアを再起動してください。
辞書が見つかりません。	インストールされた専門用語辞書が、何らかの原因で破棄されてしまいました。	本ソフトウェアを再度インストールしてください。
辞書選択に失敗しました。	選択したファイルが辞書ファイルでないか、辞書ファイルに異常があります。	異なるファイルを選択するか、選択したファイルを削除してください。
辞書の読み込みに失敗しました。	辞書ファイルに異常があります。	本ソフトウェアを再度インストールしてください。
システム単語辞書またはユーザー単語辞書に登録済みです。	登録済みの単語を再び登録しようとしています。	同じ単語は、登録できません。
指定された名称は既に存在します。別の名称を指定してください。	指定された名称は既存の認識方法の名称として使用されています。	別の名称を入力してください。
指定されたファイルは既に存在します。	「ファイル管理革命」に同じ名前のファイルが既に登録されています。	別の名前を指定して、保存してください。



	メッセージ	原因	対策
さ 行	指定したアプリケーションへの転送に失敗しました。	指定したアプリケーションへの転送中にエラーが発生しました。	指定されたアプリケーションが、正しくインストールされているか確認してください。また、認識結果がない可能性があります。メモリー不足からエラーメッセージが表示される場合があります。不要なアプリケーションを終了してから再度実行してください。
	指定のアプリケーションは既に登録されています。	指定したアプリケーションは転送先アプリケーションとして既に登録されています。	アプリケーションの保存先パスを確認してください。
	自動表罫線追加に失敗しました。	表が複雑すぎます。	選択範囲を小さくして、再度、実行してください。
	修正後の文字が入力されていません。	「一括修正」ダイアログボックスの[修正後の文字]テキストボックスに文字を入力していません。	[修正後の文字]テキストボックスに修正後の文字を入力して [OK] をクリックしてください。
	常駐タスクの設定保存に失敗しました。	読取革命デジタルカメラ監視の登録に失敗しました。	本ソフトウェアを再度インストールしてください。
	初期化に失敗しました。	実行環境の初期化に失敗しました。	本ソフトウェアを再度インストールしてください。
	処理に必要なディスクの空き容量が不足しています。 不要なファイルを削除して再実行してください。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
	スキャナーが正しく接続されているか、確認してください。	スキャナーでエラーが発生しました。	スキャナーの接続、電源を確認してください。また、スキャナー付属の説明書をご覧ください。ドライバーを正しくインストールしてください。
	既にアプリケーションが起動されています。	本ソフトウェアを多重起動しようとしています。	本ソフトウェアは多重起動できません。
た 行	正しい値を入力してください。 入力値の範囲は、2～400%です。	表示倍率の範囲が正しくありません。	表示倍率の範囲を正しく設定してください。
	単語辞書の保存に失敗しました。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
	ディスクの空き容量が不足しています。 不要なファイルを削除してください。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
	データを転送できませんでした。	他のアプリケーションがクリップボードを使用中のため、認識結果の転送ができませんでした。	実行中の他のアプリケーションを閉じたあとで再度実行してください。
	転送先アプリケーションを指定してください。	かんたん認識の結果保存で転送先アプリケーションが指定されていません。	転送先アプリケーションを指定するか、結果保存の方法を変更してください。
	転送範囲が正しくありません。	転送範囲が正しく設定されていません。	転送範囲を正しく設定してください。
	テンプレートが見つかりません。	指定したテンプレートが見つかりません。	テンプレートの名前、フォルダー名を確認してください。
	テンプレートを指定してください。	かんたん認識のレイアウト認識でテンプレートファイルが指定されていません。	テンプレートファイルを指定するか、レイアウトの方法を変更してください。
な 行	認識結果がないため、印刷できません。	認識結果の印刷指定ページに認識結果がないため印刷できません。	認識を行ったあと、認識結果の印刷を行ってください。
	認識結果の保存に失敗しました。	指定した形式の保存中にエラーが発生しました。	指定されたアプリケーションが、正しくインストールされているか確認してください。また、メモリー不足からエラーメッセージが表示される場合があります。不要なアプリケーションを終了し、再度実行してください。
	認識した領域がないので文字入力できません。	認識した領域がない場合、文字入力できません。	認識を行ったあと、文字入力を行ってください。
	認識できません。	認識対象領域内に文字以外の画像が含まれています。または、手書き文字認識に指定した領域が大きすぎます。	正しく文字領域を設定して認識を行ってください。または、手書き文字認識に指定した領域を小さくして再度認識してください。

メッセージ	原因	対策
な 行 認識方法登録数の上限を超えました。	認識方法を 100 件以上登録しようとしています。	登録可能な認識方法は 100 件までです。
認識方法ファイルが壊れているか不正です。	指定された認識方法ファイルが壊れているか、正しい認識方法ファイルではありません。	正しい認識方法ファイルを指定して、再度実行してください。
は 行 パターン辞書の保存に失敗しました。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	本ソフトウェアをインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
表が複雑なため認識できません。	表の構造が複雑すぎるために認識できません。	表領域を複数の表領域に分割して認識してください。 表領域を分割しても、このメッセージが表示される場合は、文字認識できません。
ファイル管理革命がインストールされていません。	ファイル管理革命連携には「ファイル管理革命」が必要です。	「ファイル管理革命」をインストール後、再度実行してください。
ファイルの保存に失敗しました。	保存先のハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	保存先のハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
ファイルの読み込みに失敗しました。	ファイルに異常があります。	正常なファイルを読み込んでください。
ファイル名には次の文字は使えません。 ¥/:*?"<>	「¥/:*?"<> 」は使用できません。	「¥/:*?"<> 」は使用しないでください。
ブラウザの起動に失敗しました。	WWW ブラウザーが正常にインストールされていません。	WWW ブラウザーをインストールしてください。
分離線の上限を超えました。 100 個以内にしてください。	文字の分離線の上限 100 個を超えました。	文字の分離線を 100 個以内にしてください。
ページ数が 1000 ページ以上になるため、実行できません。	実行後のページ数が 1000 ページ以上になります。	実行後のページ数が 999 ページ以内になるようにしてください。
ヘルプの起動に失敗しました。	表示するヘルプのページが見つかりませんでした。またはヘルプファイルが見つかりませんでした。	[ヘルプ]メニューからヘルプを表示してください。または本ソフトウェアを再度インストールしてください。
保存するファイル名を指定してください。	かんたん認識の認識結果で保存するファイル名が指定されていません。	保存するファイル名を指定するか、結果保存の方法を変更してください。
保存範囲が正しくありません。	画像ファイル、または認識結果保存で、保存範囲に存在しないページ番号を設定しています。	保存範囲を正しく設定してください。
ま 行 メモリーが足りません。 他のアプリケーションを閉じてください。	処理を実行するための十分なメモリーがありません。	不要なアプリケーションを終了し、再度実行してください。 この操作で解決しない場合は、仮想メモリーを増やすか、メモリーを増設してください。 (Windows やご使用のパソコンの説明書を参照してください)
文字が多すぎます。	文字が多すぎるため認識できません。	文字領域を複数の文字領域に分割して認識してください。
文字サイズが大きすぎます。	パターン辞書に登録できる文字画像サイズの上限を超えています。 または、文字の分離・結合をしようとしている文字画像サイズが大きすぎます。	60 ポイント (縦・横が 21mm、400dpi の場合) 以下の文字パターンに登録してください。 または、選択している範囲の文字数を少なくし、再度実行してください。
や 行 ユーザー辞書登録数の上限を超えました。	1 つのユーザー辞書に登録できるパターン数、または単語数の上限を超えました。	ユーザー辞書登録数の上限は、単語辞書が 10,000、パターン辞書は 10,000 です。
ユーザー定義文字中に認識できない文字があります。	認識できない文字を指定しているため、登録できません。	認識できる文字を指定してください。
予期しないエラーが発生しました。	認識処理中に問題が発生し、処理を中止しました。	本ソフトウェアを一度終了し、再度実行してください。
ら 行 領域が複雑なためレイアウトが認識できません。	領域が複雑なためレイアウトが自動認識できません。	手動で領域を設定してください。
領域中に文字データがありません。	かんたん認識、または入門ウィザード実行の際に、領域のない画像が含まれています。	領域のない画像を削除し、かんたん認識、または入門ウィザードを実行してください。
レイアウト編集の起動に失敗しました。	本ソフトウェアの動作に必要な環境が整っていません。	本ソフトウェアを再度インストールしてください。

## ■レイアウト編集 エラー・メッセージ

	メッセージ	原因	対策
か行	起動に失敗しました。	直接「レイアウト編集」が起動されました。または、「かんたん認識」からのファイルの読み込みに失敗しているか、認識エンジンの初期化に失敗しています。	「レイアウト編集」を自動的に起動するには、「かんたん認識」から実行する必要があります。または「読取革命」を再度インストールしてください。
	現在の起動モードでは実行できません。	Windows XP の「別のユーザーとして実行」ダイアログボックスにある「許可されていないプログラムの動作からコンピュータとデータを保護する」チェックボックスをオンにした状態で、「レイアウト編集」を起動しようとした。	Windows XP の「別のユーザーとして実行」ダイアログボックスにある「許可されていないプログラムの動作からコンピュータとデータを保護する」チェックボックスをオフにして、「レイアウト編集」を起動してください。
	これ以上領域を作成することはできません。	作成できる領域は 1500 個までです。	領域の数が 1500 個以内になるようにレイアウトを編集してください。
さ行	処理に必要なディスクの空き容量が不足しています。不要なファイルを削除して再実行してください。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
は行	表が複雑なため認識できません。	表の構造が複雑すぎるために認識できません。	表領域を複数の表領域に分割して認識してください。表領域を分割しても、このメッセージが表示される場合は、文字認識できません。
	ヘルプの起動に失敗しました。	表示するヘルプのページが見つかりませんでした。またはヘルプファイルが見つかりませんでした。	「ヘルプ」メニューからヘルプを表示してください。または「読取革命」を再度インストールしてください。
	編集中はレイアウト編集を終了できません。	編集中に「レイアウト編集」を終了しようとした。編集中は、「レイアウト編集」を終了できません。	編集を終了、または、キャンセルし、メイン画面から「レイアウト編集」を終了してください。
ま行	メモリーが足りません。他のアプリケーションを閉じてください。	処理を実行するための十分なメモリーがありません。	不要なアプリケーションを終了し、再度実行してください。この操作で解決しない場合は、仮想メモリーを増やすか、メモリーを増設してください。(Windows やご使用のパソコンの説明書を参照してください)
や行	予期しないエラーが発生しました。	認識処理中に問題が発生し、処理を中止しました。	「レイアウト編集」を一度終了し、再度実行してください。
ら	領域が複雑なためレイアウトが認識できません。	領域が複雑なためレイアウトが自動認識できません。	手動で領域を設定してください。

## ■アドインの設定と解除 エラー・メッセージ

	メッセージ	原因	対策
英数	Acrobat アドインを設定または解除できません。管理者ユーザー (Administrator) で行ってください。	Acrobat のアドイン設定と解除は、制限ユーザーでは行えません。	管理者ユーザーで再度実行してください。
	Microsoft Excel 2000 を SR-1 以上にバージョンアップさせてください。	Microsoft Excel 2000 がアドインに対応していないバージョンです。	Office のアップデートを実行し、Microsoft Excel 2000 を SR-1 以上にしてください。
	Microsoft Excel の起動に失敗しました。	お使いの環境が不安定な状態になっている可能性があります。	コンピュータを再起動してください。
	Microsoft PowerPoint の起動に失敗しました。	お使いの環境が不安定な状態になっている可能性があります。	コンピュータを再起動してください。
	Microsoft Word の起動に失敗しました。	お使いの環境が不安定な状態になっている可能性があります。	コンピュータを再起動してください。
	OLE の初期化に失敗しました。OLE ライブラリーのバージョンが正しいことを確認してください。	「アドインの設定と解除」の動作に必要な環境が整っていません。	「読取革命」を再度インストールしてください。

メッセージ	原因	対策
さ 行 既にアプリケーションが起動されています。	「アドインの設定と解除」を多重起動しようとしています。	「アドインの設定と解除」は多重起動できません。
や 行 読取革命が見つかりません。	「読取革命」が起動できませんでした。	「読取革命」を再度インストールしてください。
読取革命の起動に失敗しました。	「読取革命」が起動できませんでした。	「読取革命」を再度インストールしてください。
読取革命の情報が見つかりません。	「読取革命」が起動できませんでした。	「読取革命」を再度インストールしてください。

## ■クリップボード OCR エラー・メッセージ

メッセージ	原因	対策
さ 行 既にアプリケーションが起動されています。	「クリップボード OCR」を多重起動しようとしています。	「クリップボード OCR」は多重起動できません。
は 行 ブラウザの起動に失敗しました。	WWW ブラウザーが正常にインストールされていません。	WWW ブラウザーをインストールしてください。
ヘルプの起動に失敗しました。	表示するヘルプのページが見つかりませんでした。またはヘルプファイルが見つかりませんでした。	「ヘルプ」メニューからヘルプを表示してください。または「読取革命」を再度インストールしてください。
や 行 予期しないエラーが発生しました。	認識処理中に問題が発生し、処理を中止しました。	「クリップボード OCR」を一度終了し、再度実行してください。

## ■フォルダーウォッチャー エラー・メッセージ

メッセージ	原因	対策
あ 行 アクセス権限がないため、アプリケーションを起動できません。	作業フォルダーへのアクセス権限がないユーザーで起動しようとしています。	アクセス権限を追加するか、Administrator またはコンピューターの管理者権限を持つユーザーで実行してください。
か 行 監視フォルダーに指定されたパスが見つかりません。	監視フォルダーに指定されたフォルダーが見つかりません。	「環境設定」で存在するフォルダーを指定してください。
監視フォルダーに指定されたフォルダーへの書き込み権限がありません。	制限ユーザーで、監視フォルダーに書き込み不可のフォルダーを指定しました。	書き込み可能なフォルダーを指定してください。
アクセス権の取得については管理者に相談してください。		
監視フォルダーのパスが長すぎます。	指定可能なパスの長さを超えています。	指定可能な長さの範囲で指定してください。
監視フォルダーを指定してください。	監視フォルダーが指定されていません。	「環境設定」で監視フォルダーを指定してください。
さ 行 既にアプリケーションが起動されています。	「フォルダーウォッチャー」を多重起動しようとしています。	「フォルダーウォッチャー」は多重起動できません。
既に出力するファイルが存在しています。	「環境設定」-[ファイル名設定]タブで、[ファイル名に数値をつけて別名にする]を選択し、重複するファイルが 999 を超えたため数値が付けられませんでした。	重複するファイルを削除、または移動して再度実行してください。
実行中にエラーが発生しています。確認してください。	認識処理中に問題が発生し、処理を中止しました。	状態ウィンドウに表示されるログを確認し、問題を解決してください。
出力フォルダーに指定されたパスが見つかりません。	出力フォルダーに指定されたフォルダーが存在しません。	「環境設定」で、存在するフォルダーを指定してください。
出力フォルダーに指定されたフォルダーへの書き込み権限がありません。	制限ユーザーで、出力フォルダーに書き込み不可のフォルダーを指定しました。	書き込み可能なフォルダーを指定してください。
アクセス権の取得については管理者に相談してください。		
出力フォルダーのパスが長すぎます。	指定可能なパスの長さを超えています。	指定可能な長さの範囲で指定してください。
出力フォルダーを指定してください。	出力フォルダーが指定されていません。	「環境設定」で出力フォルダーを指定してください。

	メッセージ	原因	対策
さ 行	前回実行中にエラーが発生しています。 確認してください。	前回の実行時に問題が発生し、変換処理中に「フォルダーウォッチャー」が終了している可能性があります。	状態ウィンドウに表示されるログを確認し、問題を解決してください。
た 行	ディスクの空き容量が不足しています。 不要なファイルを削除してください。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブ、または出力フォルダーに指定されているハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブ、または出力フォルダーに指定されているハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
	ディスクの空き容量が不足しています。 不要なファイルを削除してください。 監視を中断しました。	空き容量が不足したため、監視処理を中止しました。	出力フォルダーに指定されているハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
な 行	ネットワーク上のフォルダーは指定できません。	ネットワーク上のフォルダーが指定されました。	ネットワーク上のフォルダーは指定できません。パソコン内のフォルダーを指定してください。
は 行	フォルダー監視間隔には 1 ～ 60 までの数字を指定してください。	フォルダー監視間隔に 1 ～ 60 以外の数値、または文字列が指定されています。	1 ～ 60 までの半角数字を入力してください。
	フォルダー監視間隔を指定してください。	フォルダー監視間隔が指定されていません。	「環境設定」で、フォルダー監視間隔を指定してください。
	ヘルプの起動に失敗しました。	表示するヘルプのページが見つかりませんでした。またはヘルプファイルが見つかりませんでした。	「ヘルプ」メニューからヘルプを表示してください。または「読取革命」を再度インストールしてください。
ま 行	メモリーが足りません。 他のアプリケーションを閉じてください。	処理を実行するための十分なメモリーがありません。	不要なアプリケーションを終了し、再度実行してください。 この操作で解決しない場合は、仮想メモリーを増やすか、メモリーを増設してください。 (Windows やご使用のパソコンの説明書を参照してください。)
	メモリーが足りません。 他のアプリケーションを閉じてください。 監視を中断しました。	メモリー不足のため監視処理を中止しました。	不要なアプリケーションを終了し、再度実行してください。
や 行	予期しないエラーが発生しました。	認識処理中に問題が発生し、処理を中止しました。	「フォルダーウォッチャー」を一度終了し、再度実行してください。

## ■簡単！PDF 変換 エラー・メッセージ

	メッセージ	原因	対策
英 数	1000 ページ以上の PDF ファイルは作成できません。	1000 ページ以上の画像ファイルを PDF ファイルに変換しようとしています。	999 ページ以内で画像ファイルを変換してください。
	PDF ファイルへの変換に失敗しました。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。または処理を実行するために十分なメモリーがありません。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。またはメモリー不足からエラーメッセージが表示される場合があります。不要なアプリケーションを終了してから再度実行してください。
か 行	現在の起動モードでは実行できません。	Windows XP の「別のユーザーとして実行」ダイアログボックスにある「許可されていないプログラムの動作からコンピュータとデータを保護する」チェックボックスをオンにした状態で、「簡単！PDF 変換設定」ダイアログボックスを起動しようとしています。	Windows XP の「別のユーザーとして実行」ダイアログボックスにある「許可されていないプログラムの動作からコンピュータとデータを保護する」チェックボックスをオフにして、「簡単！PDF 変換設定」ダイアログボックスを起動してください。
	この形式の画像ファイルは読みません。	画像ファイルが壊れているか、または「簡単！PDF 変換」で対応していない形式の画像ファイルを読み込もうとしています。	対応している画像ファイルを読み込んでください。



メッセージ		原因	対策
さ 行	処理中です。 処理が終了後、再度実行してください。	前回の変換処理中に、再度変換が実行されました。	前回の変換処理が終了してから、再度変換を実行してください。
	既にアプリケーションが起動されています。	「簡単！PDF変換設定」ダイアログボックスを多重起動しようとしています。	「簡単！PDF変換設定」ダイアログボックスは多重起動できません。
た 行	ディスクの空き容量が不足しています。 不要なファイルを削除してください。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブの空き容量が不足しています。	「読取革命」をインストールしたハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
は 行	ファイルの保存ができませんでした。 画像ファイルをデスクトップなどの書き込み可能な場所にコピーしてから変換を行ってください。	保存先のフォルダーが書き込み不可になっているか、保存先のハードディスクドライブの空き容量が不足している可能性があります。	保存先のフォルダーを書き込み可能な状態に設定してください。または保存先のハードディスクドライブから不要なファイルを削除してください。
	ヘルプの起動に失敗しました。	表示するヘルプのページが見つかりませんでした。またはヘルプファイルが見つかりませんでした。	[ヘルプ]メニューからヘルプを表示してください。または「読取革命」を再度インストールしてください。
ま 行	メモリーが足りません。 他のアプリケーションを閉じてください。	処理を実行するための十分なメモリーがありません。	不要なアプリケーションを終了し、再度実行してください。 この操作で解決しない場合は、仮想メモリーを増やすか、メモリーを増設してください。 (Windows やご使用のパソコンの説明書を参照してください。)
や 行	予期しないエラーが発生しました。	認識処理中に問題が発生し、処理を中止しました。	再度変換を実行してください。

入力画像	解像度	50 ～ 2,400dpi (400dpi を推奨)	
	原稿サイズ	・ 最大 A4 版 (600dpi の場合) ・ 最大 A3 版 (400dpi の場合)	
	ファイル書式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ TIFF 形式 (非圧縮 /G3/G4/JPEG/Exif/PackBits)(*.tif/*.tiff)</li> <li>・ ペイントブラシファイル (*.dcx/*.pcx)</li> <li>・ Kodak 形式 (*.fpx/*.pcd)</li> <li>・ Icon および Cursor ファイル (*.ico/*.cur/*.ani)</li> <li>・ Windows メタファイル (*.wmf/*.emf)</li> <li>・ XpicMap (*.xpm)</li> <li>・ Windows AVI (*.avi)</li> <li>・ Dr. Halo (*.cut)</li> <li>・ Portable Network Graphics (*.png)</li> <li>・ Encapsulated PostScript (*.eps)</li> <li>・ WordPerfect (*.wpg)</li> <li>・ XBit Map (*.xbm)</li> <li>・ Silicon Graphics Image (*.sgi)</li> <li>・ Adobe PDF ファイル (*.pdf)</li> <li>・ Graphic Interchange Format (*.gif)</li> <li>・ DocuWorks バインダー文書 (*.xbd) ※</li> <li>※ *.xdw/*.xbd ファイルを入力する場合は、別途、富士ゼロックス社の DocuWorks 6 をインストールする必要があります。</li> <li>・ BMP 形式 (*.bmp)</li> <li>・ JPEG 形式 (*.jpg/*.jpeg)</li> <li>・ FAX 形式 (*.fxs/*.ica)</li> <li>・ Macintosh Pict (*.pct)</li> <li>・ Windows クリップボード (*.clp)</li> <li>・ Interchange File Format (*.iff)</li> <li>・ Portable Bitmap Utilities (*.pbm)</li> <li>・ Photoshop 3.0 (*.psd)</li> <li>・ Truevision TARGA (*.tga)</li> <li>・ Sun Raster (*.ras)</li> <li>・ X window Dump (*.xwd)</li> <li>・ Flic Animation (*.flc)</li> <li>・ Intergraph RLE (*.itg)</li> <li>・ DocuWorks 文書 (*.xdw) ※</li> </ul>	
画像編集	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消去</li> <li>・ 傾き補正</li> <li>・ シャープネス</li> <li>・ 長方形化</li> <li>・ 消しゴム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 色の反転</li> <li>・ 回転</li> <li>・ エッジ強調</li> <li>・ カラーフィルター</li> <li>・ 貼り付け</li> <li>・ トリミング</li> <li>・ 上下反転</li> <li>・ 減色</li> <li>・ カラードロップアウト</li> <li>・ ノイズ除去</li> <li>・ 左右反転</li> <li>・ 明るさ</li> <li>・ コピー</li> <li>・ 傾斜</li> <li>・ コントラスト</li> <li>・ 一括画像編集</li> <li>・ 切り取り</li> <li>・ リサイズ</li> <li>・ ガンマ補正</li> <li>・ 作図</li> </ul>	
日本語文字認識	対象書体	マルチフォント (明朝体, ゴシック体, 教科書体, ワープロ体, 新聞文字 など斜体も可)	
	対象文字種	約 4,000 字 英字, 数字, ひらがな, カタカナ, JIS 記号 (一部) 151 字, ギリシャ文字 (一部) 32 字, JIS 第 1 水準漢字, JIS 第 2 水準漢字 (一部) 551 字	
	対象文字サイズ	6 ～ 60 ポイント (400dpi の場合)	
	単語辞書	約 140,000 語 (ユーザー登録も可能)	
	専門用語辞書	ジャンル	単語数
		CAD	1,342 語
		LAN	3,077 語
		インターネット	942 語
		エネルギー	3,153 語
		ガス・ガス設備全般	8,753 語
		テレコミュニケーション	7,458 語
		パソコン・パソコンソフト	4,430 語
		ビジネス	48,912 語
		プラント	20,505 語
		マッキントッシュ	1,414 語
		レーダー	893 語
		医学・薬学	199,992 語
		化学・有機	11,046 語
		科学・一般自然科学	19,370 語
		環境・エコロジー	2,814 語
		機械・メカトロ	20,431 語
		気象	1,491 語
		金属・鉱物	5,066 語
		金融	2,357 語
		ジャンル	単語数
		軍事	22,500 語
		計測・精密機械	1,996 語
		建築	11,239 語
		原子力	3,717 語
		光学・カメラ・レンズ	2,631 語
		航空工学・エアロスペース	71,672 語
		情報工学・一般情報処理	52,227 語
		生物化学バイオ関連	18,214 語
		繊維・衣服	3,310 語
		船舶	9,239 語
		鉄道	1,320 語
		電気・電子	22,507 語
		半導体	3,092 語
		飛行機・ヘリ	4,618 語
		物理	3,140 語
		物流 (ロジステック)	2,275 語
		米軍軍事規格	10,898 語
		法律	4,503 語
		輸入車マニュアル	3,323 語
英語文字認識	対象書体	マルチフォント (Century, Helvetica, Courier など斜体も可)	
	対象文字種	101 字 英字, 数字, 記号	
	対象文字サイズ	6 ～ 60 ポイント (400dpi の場合)	
レイアウト認識	対象文書	印刷文書	
	抽出する領域	文字領域 (縦書き / 横書きを自動判定)、表領域、図形、画像、手書き (規定値に設定した場合)	
表認識	対象とする表	縦罫線と横罫線からなる表	
	対象線種	実線類, 点線類, 破線類, 鎖線類	
	行列の最大値	98 行 × 98 列 (セル数 = 9,604 個)	



図形認識	対象とする画像	連続した面、および線が濃い単色で描画された線画
	対象線種	直線、ベジェ曲線、円弧
	出力色	各輪郭線の内部、および中心線ごとに1色
	線幅	線幅の出力は1種類(線幅の再現は行わない)
QRコード	対象とするモデル	モデル2
	対象とするバージョン	2～6
	エラー訂正レベル	L/M/Q/H
	モード	数字/英数字/8ビットバイト/漢字/混在
	漢字	シフトJIS 0x8140～0x9ffc, 0xe040～0xebbf
	モジュールサイズ	7ピクセル以上
認識結果出力形式	解像度	400dpiを推奨
	転送	Microsoft® Word (2000 / 2002 / 2003 / 2007) Microsoft® Excel® (2000 / 2002 / 2003 / 2007) Microsoft® PowerPoint® (2000 / 2002 / 2003 / 2007) 一太郎® (2006 / 2007 / 2008) Adobe® Reader® (6 / 7 / 8), Adobe® Acrobat® (6 / 7 / 8) Internet Explorer® 6.0 以上 Netscape® Navigator 7.0 以上 (XML は非対応) メモ帳などのテキストエディター その他 (クリップボードに出力)
	クリップボード経由	Windows に対応したアプリケーション
認識結果出力形式	ファイル書式	TXT, CSV, RTF, JTD (一太郎® 2006 / 2007 / 2008), DOC (Word 2000 / 2002 / 2003 / 2007), DOCX (Word 2007), XLS (Excel® 2000 / 2002 / 2003 / 2007), XLSX (Excel® 2007), PPT (PowerPoint® 2000 / 2002 / 2003 / 2007), PPTX (PowerPoint® 2007), HTML, XML, PDF
	画像出力形式	ファイル書式 ・ BMP 形式      ・ TIFF 形式 (非圧縮 / G4/JPEG)      ・ JPEG 形式 ・ PCX 形式      ・ DCX 形式
アドイン対象アプリケーション	Microsoft® Word (2000 / 2002 / 2003 / 2007) Microsoft® Excel® (2000 ※ / 2002 / 2003 / 2007) Microsoft® PowerPoint® (2000 / 2002 / 2003 / 2007) Adobe® Acrobat® (6 / 7 / 8) ※ Microsoft® Excel® 2000 は、SR-1 以上に対応しています。	
翻訳対応アプリケーション	ATLAS (V12 / V13 / V14) ATLAS 翻訳 / パーソナル (2006 / 2007) コリヤ英和!® 一発翻訳 (2007 / 2008)	
その他	機能	・ 文字列の検索      ・ 文字列の置換      ・ 文字列の全角→半角変換 ・ 文字列の半角→全角変換      ・ 自動罫線追加

## 動作確認済み機器

スキャナー・ デジタルカメラ (当社における 動作確認状況)	▶スキャナー (TWAIN 対応機種)	
松下電器	KV-S2026C / S2046C / S7065CN / S3065C / S1025CN	
キヤノン	CanoScan 9950F / 9950FV / 8400F / 8400FV / 5200F / 9900F / 8200F / 8600F / 8800F / 4400F / 3000F / LiDE80 / LiDE40 / LiDE60 / LiDE70 / LiDE90 / LiDE500F / LiDE500FV / LiDE600F / 8000F / 5000F / 5000 / 5400F / LiDE50 / LiDE30 / LiDE20 / D2400UF, PIXUS MP950 / MP900 / MP830 / MP800 / MP790 / MP770 / MP730 / MP610 / MP600 / MP 500 / MP370 / MP170	
エプソン	CC-600PX, ES-10000G, GT-7300U / 7400U / 8300UF / 8400UF / 9300UF / 9400UF / 9800F / F500* / F520* / F550* / F570* / F600 / F650 / F700 / S600 / X700 / X750 / X770 / X800 / X900, PM-A750 / A820 / A850 / A890 / A950, PX-A650 * メーカータイアログから、マルチフォトフィーダを利用した連続読み込みは行えません。	
日本 HP	HP PSC 1315 / 2355 / 2450, HP Photosmart 2575 / 2710 / C4175, HP Officejet 7210 / 7410 / L7580	
Lexmark	X2250 / X2350 / X5270 / X6170 / X9350	
ブラザー	MFC-410CN / 5840CN / 630CD* <sup>1</sup> / 5860CN* <sup>1</sup> , DCP-1000J <sup>1</sup> WIA に限り読み込み可能です。	
PFU	ScanSnap S500 / S510 / S300	
コクヨ	NS-CA1	
	▶デジタルカメラ	
松下電器	Lumix DMC- LC1 / LC20 / LC33 / LC40 / LC43 / LC70 / F1 / FZ1 / FZ2 / FZ3 / FZ10 / FZ20 / FX1 / FX2 / FX5 / FX7 / FX8 / FX01 / FX07 / FX33 / TZ3, D-snap SV-AS10	
キヤノン	IXY Digital 200a / 30a / 300a / 320 / 400 / 450 / 500 / 55 / 70 / 800 IS / 910 IS / 10 / L, PowerShot A30 / A40 / A60 / A70 / A80 / A85 / A95 / A100 / A200 / A300 / A400 / G3 / G5 / G6 / G9 / Pro1 / S1 IS / S45 / S50 / S60 / S70	
カシオ	QV-R4 / R40, GV-20, EXILIM EX-P600 / S2 / S3 / S20 / S770 / Z3 / Z40 / Z500 / Z1000 / Z700 / Z1200	
リコー	Caplio GX / RR1 / RX / 400G wide	
エプソン	PhotoPC Link L-300 / 400	
コダック	DCS Pro 14n, EasyShare LS743 Zoom	
コニカ ミノルタ	Revio C2, Digital Revio KD-310Z / 400Z / 500Z / 510Z, DiMAGE A1 / F200 / F300 / G400 / G530 / G600 / Xg / Xt / X20 / X50 / Z1	
富士写真	FinePix A202 / A203 / A210 / A303 / A310 / A330 / A340 / A345 / E510 / E550 / F401 / F402 / F410 / F420 / F440 / F450 / F601 / F610 / F700 / F710 / F810 / F50fd / Z100fd / M603 / S304 / S602 / S5000 / S7000 / S2Pro / 4500 Plus / 4800Z / Z3 / Z30	
三洋電機	DSC-SX560 / MZ2 / MZ3 / AZ1 / AZ3 / J1 / J2 / J4 / S1 / S3 / S4, DMX-C1 / C4	
PENTAX	Optio E40	
	※各機種の対応 OS は製造元へお問い合わせください。 ※上記以外の機種についても、順次確認予定です。 なお、最新の動作確認機種につきましては、「読取革命」のホームページをご覧ください。 ( <a href="http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku/index.html">http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku/index.html</a> )	

## 動作環境

コンピューター本体	Pentium® III 以上の CPU を搭載したパーソナルコンピューター (パッケージ版をご利用の場合、インストール時に CD-ROM ドライブが必須)
基本ソフトウェア	Windows® 2000 Professional 日本語版 SP4 以上, Windows® XP Home Edition 日本語版 SP2 以上, Windows® XP Professional 日本語版 SP2 以上, Windows Vista® Home Basic 日本語版, Windows Vista® Home Premium 日本語版, Windows Vista® Business 日本語版, Windows Vista® Enterprise 日本語版, Windows Vista® Ultimate 日本語版 ※ Windows Vista® の各エディションは 32bit 版に限り対応しています。
最小稼働メモリ	256MB(512MB 以上を推奨)
ハードディスク	370MB 以上の空き容量
ディスプレイ	800 × 600 ピクセル以上 (1024 × 768 ピクセル以上を推奨)、High Color(16 ビット) 以上

## 149





### ADF

Auto Document Feeder の略。原稿を自動的に連続して読み込むことができる装置。

### ANI

アニメーションのカーソルファイルに与えられる拡張子。

### AVI

Audio Video Interleaved Format の略。RIFF 仕様を採用したサウンドや動画のための Windows マルチメディアファイル形式。

### BMP

画像ファイルの書式の 1 つ (ビットマップ)。画像ファイルを扱うアプリケーションの多くが対応している。

### CLP

Windows のクリップボードの内容を保存したファイル形式。

### CSV

表計算ソフトで使用するファイル書式。Microsoft Excel や Lotus1-2-3 などで使用できる。

### CUT

Dr.Halo ファイル形式の 1 つで、デバイス非依存型の画像ファイル。

### CUR

カーソルファイルに与えられる拡張子。

### DCF

Design rule for Camera File system の略。日本電子工業振興協会の規格。デジタルカメラ、および関連機器における画像ファイル、画像に関連するファイルの記録、再生など取り扱いに関する仕様。

### DCX

米 Zsoft 社が開発した複数ページ対応のビットマップファイルフォーマット。PC 用のビットマップアプリケーションの多くが対応している。

### DOC

ワープロソフトで使用するファイル書式。Microsoft Word で使用できる。

### DOCX

ワープロソフトで使用する Microsoft Office Open XML(OpenXML) に対応したファイル書式。Microsoft Word 2007 で使用できる。

### EMF

EMF(Enhanced Meta File) は図や絵などクリップアートを保存する画像ファイル形式。

### EPS

EPS(Encapsulated PostScript file) は、解像度の低いディスプレイでの表示用データを内部に持った PostScript ファイル形式。

### FXS

画像ファイル形式の 1 つ。Delrina 社によって開発された FAX 形式の画像フォーマット。

### FLC

Autodesk 社のソフトウェアで使用される動画ファイル形式。

### FPX

Hewlett-Packard 社、Eastman Kodak 社、Live Picture 社、Microsoft 社が共同で開発した Flash Pix という画像ファイル形式の 1 つ。複数の解像度のデータを 1 つのファイルに持ち、出力に応じて適切な解像度で表示できる。

### GIF

Graphics Interchange Format の略。CompuServe 社で開発された画像形式。256 色までの画像を保存できる。

### HTML

Hyper Text Markup Language の略。文章の中に画像や音声、動画にリンクを持たせ、クリックすることで関連項目を表示できる。インターネットのブラウザで閲覧できる。

### ICA

IBM によって開発されたファイル形式。「読取革命」では MO:DCA 形式 CCITT Group3 または Group4 画像の IOCA ファイルと MO:DCA なしの形式に対応している。

### ICO

アイコンファイルに与えられる拡張子。

### IFF

コモドール社製のアミガシステムとファイルのやりとりをする場合に使用される形式。グラフィックス以外に音声の保存も可能。

### ITG

Intergraph 社の ITG で単色のビットマップ形式で保存される。

### JPEG

Joint Photographic Coding Experts Group の略。カラー静止画像の圧縮方式の国際規格。フルカラー画像のファイルサイズを小さく抑えたい場合によく用いられる。「読取革命」では、JTIJ/JFIF/プログレッシブ JPEG/Exif 形式の読み込みが可能。

### JTD

ワープロソフトで使用するファイル書式。一太郎で利用できる。

### PBM

Portable Bitmap Utilities で定義されている 3 つのファイル形式の 1 つ。pbm はモノクロファイル形式となる。

### PCD

Eastman Kodak 社と Philips 社が共同で開発した PhotoCD という CD-ROM の規格。写真画像をデジタルデータとして収録できる。

### PCT

Macintosh で一般的な画像ファイル形式。QuickDraw で使用される。

## PCX

米 Zsoft 社が開発したビットマップファイルフォーマット。海外で幅広く使用されている画像ファイルの書式の 1 つ。PC 用のビットマップアプリケーションの多くが対応している。

## PDF

Portable Document Format の略。Adobe Systems 社が開発し、特定のプラットフォームに依存せずに表示できる。

## PNG

Portable Network Graphics の略。GIF 形式よりも多くの色数が扱え、圧縮してもデータの損失がない。現在 Web 上で使われる GIF や JPEG に代わるものといわれている。

## PPT

プレゼンテーションソフトで使用するファイル書式。Microsoft PowerPoint で使用できる。

## PPTX

プレゼンテーションソフトで使用する Microsoft Office Open XML(OpenXML) に対応したファイル書式。Microsoft PowerPoint 2007 で使用できる。

## Proxy

「代理」の意。  
企業などの LAN 環境からインターネットにアクセスする場合、直接アクセスせずに、代理としてインターネットの接続をプロキシサーバーが行う。

## PSD

Adobe Systems 社の Adobe Photoshop で作成されたファイル形式。

## QR コード

2 次元コードの一種で、株式会社デンソーウェーブが開発。縦、横に情報を持つことで、記録できる情報量を増加させたコード。

## RAS

Sun Raster 形式で、UNIX ではごく一般的に使用されるファイル形式。

## RGB

光の 3 原色をコンピュータで表現する表記法の 1 つ。R(赤)、G(緑)、B(青)の組み合わせですべての色が表現できる。

## RTF

Rich Text Format の略。文字サイズなどの文字属性を含む文書情報を記述したファイル書式。Microsoft Word、ワープロソフトなどで使用できる。

## SGI

Silicon Graphics 社のワークステーションで作成された RGB 形式のファイル。

## TGA

Truevision 社のグラフィックボードで使用されていた画像形式。TGA は Targa のビットマップ形式ファイル。

## TIFF

Tag Image File Format の略。この書式ではファイルを圧縮して保存できる。複数の圧縮形式に対応しているが、「読取革命」では G3、G4 圧縮、非圧縮、JPEG、Exif、PackBits

の形式の読み込み、非圧縮、JPEG 圧縮および G4 圧縮の保存に対応している。

## TWAIN

Tool Without An Interesting Name の略。このシステムをパソコンに組み込むことで、スキャナー、デジタルカメラなどを使用できる。

## TXT

文字データを扱うための基本的なファイル書式(テキスト)。ワープロソフトなど、文字を扱うアプリケーションで使用される。

## WIA

Windows Imaging Acquisition の略。画像をスキャナー、デジタルカメラなどの周辺機器から取り込む機能。TWAIN が行っていた機能を Windows の機能として提供することで、アプリケーションソフトウェアを使わずに取り込みが行える。

## WMF

WMF(Windows Meta File) は図や絵などクリップアートを保存する画像ファイル形式。

## WPG

コーレル社の Draw 系ソフトやワードプロセッサで使用されるファイル形式。

## XBD

富士ゼロックス社の DocuWorks バインダー文書。「読取革命」は DocuWorks 6 に対応している。

## XBM

MIT で開発された X Windows システムで使用されるカーソルとアイコン用のファイル形式。

## XDW

富士ゼロックス社の DocuWorks 文書。「読取革命」は DocuWorks 6 に対応している。

## XLS

表計算ソフトで使用するファイル書式。Microsoft Excel で使用できる。

## XLTX

表計算ソフトで使用する Microsoft Office Open XML(OpenXML) に対応したファイル書式。Microsoft Excel 2007 で使用できる。

## XML

eXtensible Markup Language の略。文字、画像、動画、音を統合管理し、統一した操作性で処理するための形式。

## XPM

X Windows システムで 사용되는 X Pixmap 形式。メモ帳などで表示できる。

## XWD

X Windows システムで画面上のウィンドウの内容を保存するファイル形式。

## チェックボックス

オプション項目の選択や非選択を決めるボックス。

## ラジオボタン

グループの中から 1 つの項目を選択するボタン。

本製品に対するご意見、ご質問は、下記にお問い合わせください。  
お問い合わせに対するご返答に多少時間を頂戴する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	P3 カスタマーサポートセンター 電話・FAX によるお問い合わせ窓口です。
TEL	03-3436-1888
FAX	03-3436-1889
受付時間	月曜日～金曜日（土日・祝日を除きます） 10:00 ～ 12:00、12:45 ～ 17:00

### お願い

お問い合わせの際は、ご質問内容と併せて、次ページの「サポート依頼書」の項目を弊社窓口までお知らせ願います。

### お問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容に対応や確認などのために使用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、サポート業務を委託する場合やその他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に開示・提供しません。

「P3 カスタマーサポートセンター」の Web サイトにおける個人情報の取り扱いについてはこちらをご参照ください。

<http://panasonic.jp/info/privacy.html>



【サポート依頼書】整理番号： —

お問い合わせ日	年 月 日	品番	<b>PTS-RPN0012</b> <b>PTS-RPV0012</b> <b>PTS-RDN0012</b>
お買い上げ日	年 月 日		
フリガナ お名前			ご愛用者登録手続き 済 未
ご住所 (ご連絡先)	ご自宅 〒		
	TEL ( ) FAX ( )		
	勤務先 〒		
	会社名： TEL ( ) FAX ( )		
販売店名			
パソコン	メーカー名：	メモリー：	
	機種名：	ハードディスク容量：	
	型番：		
スキャナー / デジタルカメラ	メーカー名：	型番：	
	機種名：	ドライバーの バージョン：	
OS	Windows: 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista Home Basic / Vista Home Premium / Vista Business / Vista Enterprise / Vista Ultimate		
どのような状況になりましたか？（できるだけ詳しくお書きください）			

※本用紙はプリントアウトしてご使用ください。

## 【英数字】

2 文字 .....	応用編 10
3 文字以上 .....	応用編 11
PDF を解析して入力 .....	基本編 79
QR コード認識 .....	応用編 102
ScanSnap の設定 .....	基本編 34

## 【あ行】

明るさ .....	応用編 53
アドインの解除 .....	応用編 92
アドインの設定と解除 .....	応用編 92
アンインストール .....	基本編 25
一括画像編集 .....	応用編 59
一括修正 .....	基本編 118
印刷 .....	基本編 127, 128
インストール .....	基本編 22
英語認識モード .....	応用編 8
エッジ強調 .....	応用編 52

## 【か行】

解像度の設定 .....	応用編 26
回転 .....	基本編 100
拡大 .....	基本編 86
画像ウィンドウ .....	基本編 16
画像ファイルを開く .....	基本編 75
画像ファイルを保存 .....	基本編 124
画像を印刷 .....	基本編 127
傾き補正 .....	基本編 96
画面キャプチャー入力 .....	基本編 78
画面構成 .....	基本編 10
カラードロップアウト .....	応用編 56
カラーフィルター .....	応用編 50
カラーリアル表示 .....	基本編 111, 112
環境設定 .....	応用編 78, 109
監視しない .....	応用編 108
監視する .....	応用編 108
簡単！ PDF for Office .....	基本編 14
簡単！ PDF 変換 .....	応用編 116
簡単！ PDF 変換 .....	基本編 15
簡単！ PDF 変換 .....	応用編 122
かんたんナビ .....	基本編 67
かんたん認識 .....	基本編 45
ガンマ補正 .....	応用編 55
起動 .....	基本編 36
切り取り .....	基本編 113, 114
クリップボード OCR .....	応用編 98
クリップボード画像の入力 .....	基本編 77
傾斜 .....	応用編 45
消しゴムモード .....	基本編 102, 103
消しゴムモード .....	応用編 42
現在のページ .....	基本編 106, 108
減色 .....	応用編 49
候補文字修正 .....	基本編 119
コピー .....	基本編 113, 114
コントラスト .....	応用編 54

## 【さ行】

作業状態を開く .....	応用編 18
作業状態を保存 .....	応用編 17
削除 .....	基本編 91, 115, 116
作図 .....	応用編 62
作図モード .....	基本編 102, 103
左右反転 .....	応用編 44
自動アップデート .....	基本編 28
自動傾き補正 .....	基本編 96
自動罫線追加 .....	応用編 13
次ページ .....	基本編 81
シャープネス .....	応用編 51
縮小 .....	基本編 86
手動傾き補正 .....	基本編 97
消去 .....	応用編 40
上下反転 .....	応用編 43
スキャナー設定 .....	基本編 31
スキャナー入力 .....	基本編 74
ステータスバー .....	基本編 18
ステータスバー .....	応用編 113
全角→半角変換 .....	基本編 117
選択したページ .....	基本編 105, 108
選択した領域 .....	基本編 107, 108
専門用語辞書 .....	応用編 75
操作モード .....	基本編 19, 102
属性変更 .....	基本編 92

## 【た行】

縦に分割して表示 .....	応用編 33
単語辞書 .....	応用編 70
長方形化 .....	応用編 46
ツールバー .....	基本編 17
ツールバー .....	応用編 34, 35, 113
次へ .....	基本編 84
テキスト表示 .....	基本編 111
デジタルカメラ入力 .....	基本編 72
転送 .....	基本編 126
転送先アプリツールバー .....	基本編 17
転送先アプリの設定 .....	応用編 29
テンプレートを開く .....	応用編 20
テンプレートを保存 .....	応用編 19
閉じる .....	基本編 129
ドライバー .....	基本編 31
ドラッグモード .....	基本編 102, 104
トリミング .....	応用編 41

## 【な行】

日本語認識モード .....	応用編 8
入門ウィザード .....	基本編 41
認識結果ウィンドウ .....	基本編 16
認識結果の読み上げ .....	応用編 15
認識結果を印刷 .....	基本編 128
認識結果を転送 .....	基本編 126
認識結果を保存 .....	基本編 125
ノイズ除去 .....	基本編 95

## 【は行】

ハイパーチェッカー .....	基本編 111, 112
パターン辞書 .....	応用編 66
貼り付け .....	基本編 113, 114
半角→全角変換 .....	基本編 117
表示倍率 .....	基本編 86
表編集モード .....	基本編 102, 103
	応用編 12
ファイル管理革命へ送る .....	応用編 36
フォルダーウォッチャー .....	基本編 14
	応用編 106
フォント設定 .....	応用編 27
ページ閲覧ウィンドウ .....	基本編 16
ページ移動 .....	基本編 84
ページ呼出 .....	基本編 82
ページ結合 .....	応用編 23
ページ分割 .....	応用編 21
保存 .....	基本編 124
翻訳 .....	応用編 16

## 【ま行】

前へ .....	基本編 84
前ページ .....	基本編 81
見出し認識 .....	応用編 14
見開き補正 .....	基本編 98
メーカーダイアログ .....	基本編 31
文字認識 .....	基本編 108
文字の結合 .....	応用編 9
文字の分離 .....	応用編 10
文字列の検索 .....	基本編 121
文字列の置換 .....	基本編 122

## 【や行】

横に分割して表示 .....	応用編 33
読取革命の終了 .....	基本編 37
読取順序変更 .....	応用編 28

## 【ら行】

リサイズ .....	応用編 47
領域設定モード .....	基本編 87, 102, 103
領域表示 .....	基本編 111, 112
領域枠 .....	基本編 88
領域枠の設定 .....	基本編 88
領域枠の統合 .....	基本編 91
レイアウト認識 .....	基本編 105

製品名	日本語・英語活字カラー OCR ソフト 「読取革命 Ver.12」
品番	PTS-RPN0012 PTS-RPV0012 PTS-RDN0012
取扱説明書	「読取革命 Ver.12」 取扱説明書 基本編 2008 年 2 月 第 1 版

松下電器産業株式会社  
パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社  
〒105-0014  
東京都港区芝 1 丁目 7 番 17 号 住友不動産芝ビル 3 号館